вязание на машине и отделка трикотажных изделий

6/2012

ЛЮБО ДЕЛО



МОДЕЛИ





СТАТЬИ

Мастер-класс. Два цветка 64
Ажурные сетки частичным вязанием 68
Вышивка лентами. Изящный век 74
Условные обозначения и термины 78

Почему мы часто говорим слова, не вникая в их истинный смысл. Некоторые говорят милые слова, просто, чтобы сделать приятное, некоторые наоборот, жесткие слова, чтобы обидеть человека. Одни пользуются, какими либо словами по привычке, это их манера общения. Другие же говорят, какие либо слова по легкомыслию, не осознавая их значение. Относясь небрежно к последствиям сказанных ими слов.

Страшно, незнакомые люди общаясь, называют друг друга «милая», «родная», «дорогая» и т. д. Но при этом, не понимая смысла этих слов.

Ведь как может тебе быть человек мил, если ты его не знаешь? Как он может быть тебе родным, если ты только что увидел его и уже назвал родным? Дорогим назвал, хотя ты этому человеку и не можешь дать объективной оценки.

Мне кажется такие слова говорить надо от души, человеку который тебе очень и очень близок, а не разбрасываться словами. Нужно вкладывать тот смысл в каждое слово, который ты хочешь донести до собеседника. Чтобы он понял, почувствовал свою значимость для тебя.

Некоторые сейчас сочтут меня слишком придирчивой, дело ваше. Задумайтесь, если человек на каждом шагу, каждому встречному будет говорить родной, милый и т. п., то как же он выразит свои особые чувства, особую симпатию к особенному человеку, сказав обычное заезженное слово? Смысла, эффекта такого, какого хотелось бы уже не будет.

И говоря «Я люблю!» - любите!

Говоря, милая (ый) - почувствуйте его милость.

Говоря, дорогая (ой) - дайте оценку человеку, поймите как он вам дорог.

Много можно найти тех слов, которыми люди пользуются, не понимая их смысла и значения.

Не разбрасывайтесь словами!

С любовью, ваша Светлана

Автор модели Марина Зарецкая

ПАЛЬТО «ПРОТАЛИНЫ»

Размер: 46-48

Пряжа:
- п/ш 32/2 в 1 сложение бордового цвета,
- Мохеровая (30% мохер, 70% высокообъемный акрил, 100г/520м) бордового цвета,
- п/ш 16/2 в 2 сложения черного цвета,
- п/ш 32/2 в 1 сложение черного цвета (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль»)

Переплетения: однофонтурный жаккард, репс

Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса

Плотность вязания:
- однофонтурный жаккард PL8,
- репс PL2/3

Петельная проба:
- жаккард Пг-2,8 п/см, Пв-3,9 р/см,
- репс Пг-2,7 п/см, Пв-7 р/см.

Спинка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59** под полный ластик, рабочей нитью черного цвета набрать петли и связать круговым вязанием **14 рядов** по счетчику. Петли с **ПИ** перенести на **ЗИ**, счетчик на **0**. Сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, настроить машину на работу с узором в режиме жаккарда и на рабочей плотности **PL8** связать прямо **12 рядов**. Начиная с **12 ряда** с обеих сторон полотна выполнить убавления: по боковому шву убавить **25 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-25x1*10), по центральному шву убавить **14 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (-14x1*18). На высоте **270 ряда** в работе **79 петель**. До **286 ряда** вязать прямо. На высоте **286 ряда** выполнить пройму. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру проймы убавить **8 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ**, все **20 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 4x1*4). В работе **55 петель.** На высоте **372 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, по контуру горловины убавить **10 петель, 2 раза по 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 2x3, 2, 2x1*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **5 петель** и **5 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 5x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину спинки связать симметрично.

Полочка (2 детали)

Вязать как спинку. Для скосов полотна убавить по боковому шву **25 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-25x1*10), по срезу борта полочки



Схема 1. Репс





24

26

31

34

36

38

40

42

44


46

49

52

54

56

58

61

67



убавить **14 раз по 1 петле в каждом 19 ряду** (-14x1*19). На высоте **294 ряда** выполнить пройму таким же образом, как на спинке. На высоте **360 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины убавить **5 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** все **14 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2x2, 2x1*2 ЧВ; 6x1*4). Параллельно с выполнением выреза горловины на высоте **372 ряда** выполнить скос плеча как на спинке.

Рукав (2 детали)

Нижняя часть рукава вяжется в два этапа. Сначала выполняется одна закругленная часть рукава, затем вторая и далее рукав вяжется целиком.

Выставить иглы по **ЗИ** в рабочей зоне **0-31-70,** набрать петли «косичкой» рабочей нитью черного цвета. Настроить машину на работу с узором в режиме жаккарда и вязать на рабочей плотности **PL8.** Для формирования закругленного края с левой стороны прибавить **4 петли, 3 петли, 2 петли, 18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+4, 3, 2,18x1*2; 4x1*4). Параллельно по другой стороне рукава убавлять для скоса 11 раз по 1 петле в каждом **15 ряду.** На высоте **59 ряда** срезать полотно на бросовую нить. Вторую половину нижней части рукава везать в зеркальном отображении. Когда вторая часть будет связана, навесить на иглы машины открытые петли первой половины нижней части рукава и далее вязать до **168 ряда,** продолжая убавлять по обеим сторонам рукава для скосов. На высоте **168 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру оката убавить **8 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать поочередно все **20 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **27 раз** по **1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 27x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н5.** Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** под полный ластик. Рабочей нитью черного цвета **16/2 в 1 сложение** набрать петли. На **PL5** вязать **15 рядов** рюшу, сдвигая игольницу **с Н5 на Н6** в каждом ряду и изменяя цифровой показатель плотности **с 5 до 2.** Затем настроить каретки на круговое вязание и связать **12 круговых рядов** по счетчику. Добавить в челнок каретки **1 нить п/ш 32/2** черного цвета, настроить каретки на вязание репса (см. схему 1). На рабочей плотности **PL2/3** вязать **140 рядов** прямо. На высоте **140 ряда** настроить каретки на круговое вязание и связать кеттлевочный карман **14 рядов** по счетчику. Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить центральный шов спинки.
- Выполнить плечевые швы.
- Для оформления срезов бортов полочек связать две планки репсом на **13 петель,** длиной **94 см.** На одной планке выполнить отверстия петель в необходимом ритме. Пришить планки к срезам бортов вертикальным швом.
- Пришить пуговицы.
- Воротник прикеттлевать по контуру горловины и планкам.

Для оформления рукавов связать рюшу на **15 рядов,** закончить кеттлевочным карманом **12 рядов** по счетчику. Прикеттлевать рюшу по нижнему краю рукава и разрезу.

- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы, припосаживая в районе груди излишек **2 см.**
- Выполнить швы рукавов.

пехорка

МОХЕРОВАЯ

ПРИСУТСТВИЕ МОХЕРА В СОСТАВЕ ДЕЛАЕТ ПРЯЖУ НЕЖНОЙ И ВОЗДУШНОЙ, А В СОЧЕТАНИИ С АКРИЛОМ ВЯЗАННОЕ ИЗДЕЛИЕ БУДЕТ НЕВЕСОМЫМ, ТЕПЛЫМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРЕВОСХОДНО ДЕРЖАТЬ ФОРМУ. ТОНКАЯ И ПУШИСТАЯ НИТЬ ДОЛГОВЕЧНА, БУДЕТ РАДОВАТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж.
Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада).
Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97.
Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00





Автор модели Елена Козырева

КОМПЛЕКТ «ЖАККАРДОВЫЙ»

Размер: 44
Пряжа:
- Alize Angora Batik Real (40% шерсть, 60% акрил, 100гр-500м; магазин "Best for Me") цвет 3380 – 300 гр.
- П/ш 32/2 в 3 и 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил; ООО «Пехорский текстиль») – коричневого цвета – 500 гр.

Переплетение: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность: PL5*
Петельная проба:
- жаккард
Пг-3,12 п/см, Пв-3,5 р/см
- кулирная гладь
Пг-3,12 п/см, Пв-4 р/см

Вязальная машина: электронная или перфокарточная машина 5 класса

Примечание:

Жаккардовый комплект связан на электронной машине 5 класса, с использованием рисунка раппортом **32 петли.** Для перфокарточных машин можно подобрать похожий рисунок с раппортом **24 петли.**

СВИТЕР С КРУГЛОЙ КОКЕТКОЙ

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью коричневого цвета в три сложения. На плотности **PL2/2*** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ.** Настроить машину на работу с однофонтурным жаккардом. На рабочей плотности **PL5*** связать **36 рядов** орнаментом (см. схему 1), затем кулирной гладью до **152 ряда.** На высоте **152 ряда** выполнить пройму и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **14 петель, 2 раза по 13 петель, 2 раза по 4 петли, 2 раза по 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-14; 2х13, 2х4, 2х3, 2х2*2 ЧВ). По линии проймы убавить **4 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4х2, 5х1*2 ЧВ). Петли проймы провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перевести каретку на противоположную сторону, **ЧВ** не отключать. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **136 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 петель, 9 петель, 2 раза по 5 петель, 3 раза по 4 петли, 7 раз по 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-10, 9; 2х5, 3х4, 7х2, 1*2 ЧВ). На высоте **152 р.** выполнить пройму частичным вязанием, убавив **2 раза по 3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2х3; 2; 3х1*2 ЧВ). Петли проймы провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перевести каретку на противоположную сторону, **ЧВ** не отключать. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью коричневого цвета в три сложения. На плотности **PL2/2*** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** растянув немного резинку. На игольнице должно быть **72 петли (36-0-36).** Настроить машину на работу с однофонтурным жаккардом. На рабочей плотности **PL5*** связать **54 ряда** орнаментом (см. схему 1), затем кулирной гладью до **176 ряда.** Для скосов рукава прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 10 ряду и 11 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+5х1*10; 11х1*11). В работе **104 петли.** На высоте **176 ряда** выполнить окат. Окат несимметричный. Настроить каретку на **ЧВ.** Со стороны спинки убавить **4 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4х2, 5х1*2 ЧВ). Со стороны переда убавить **2 раза по 3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2х3; 2;3х1*2 ЧВ). Петли оката со стороны переда провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. И далее убавить **4 раза по 20 петель в каждом 2 ряду** (-4х20*2 ЧВ). Петли оката со стороны спинки провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Оставшиеся **80 петель** провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Кокетка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **94-0-94.** Набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Настроить машину на работу с однофонтурным жаккардом. Вязать орнаментом по схеме **66 рядов.** Для формирования округлого контура кокетки производятся убавки внутри полотна в рядах кулирной глади.

Ритм убавок:
18 ряд – 4 краевые петли, на







Схема 1. Свитер с кокеткой



Схема 2. Шапочка, сумка, перчатки

каждую 5 иглу навесить по 2 петли 30 раз, 4 краевые петли = 158 петель

23 ряд – 4 краевые петли, на каждую 4 иглу навесить по 2 петли 30 раз, 4 краевые петли = 128 петель

31 ряд – 4 краевые петли, на каждую 10 иглу навесить по 2 петли 10 раз, 3 краевые петли = 116 петель

36 ряд – 2 краевые петли, на каждую 6 иглу навесить по 2 петли 16 раз, 2 краевые петли = 100 петель

44 ряд – на каждую 9 иглу навесить по 2 петли 10 раз = 90 петель

49 ряд – на каждую 8 иглу навесить по 2 петли 10 раз = 80 петель

Петли свободно закрыть.

Ворот – стойка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-58** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью коричневого цвета в **3 сложения** и связать **30 рядов.** Поднять в **РП** все иглы, навесить на пустые иглы дужки соседних петель и связать **1 ряд** ластика на максимально тугой плотности. Настроить каретки на круговое вязания и связать кетт-левочный карман **10 рядов** по счетчику. Затем ввести бросовую нить, связать **10 круговых рядов и 8-10 рядов** ластика. Срезать полотно с машины.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Детали кокетки сшить, оставив несшитым участок **2 см** у горловины на левом плече.
- Воротник отпарить и прикеттлевать к кокетке.
- Детали спинки, переда и рукава сшить по проймам.
- Соединить с кокеткой по открытым петлям крючком, либо прикеттлевать кокетку иглой по открытым петлям.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Шапка

Размер: 54 см
Высота: 21 см

Внешняя часть шапки

Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов**, затем ввести основную нить. Настроить машину на работу с однофонтурным жаккардом. Вязать орнаментом по схеме **76 рядов.** Для формирования донышка шапки производятся убавки внутри полотна в рядах кулирной глади. Убавки можно выполнить при помощи гартер-бара или снимать полотно на бросовую нить или спицу.

Ритм убавок:

33 ряд – на каждую 6 иглу навесить по 2 петли = 144 петли

41 ряд – на каждую 5 иглу навесить по 2 петли = 120 петель

46 ряд – на каждую 4 иглу навесить по 2 петли = 96 петель
54 ряд – на каждую 3 иглу навесить по 2 петли = 72 петли
59 ряд – 1 кромочная, навесить на каждую 3 иглу по 2 петли, 1 кромочная = 41 петля
67 ряд – 1 кромочная, навесить на каждую 2 иглу по 2 петли, 1 кромочная = 28 петель
Снять **28 петель** на спицу или бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити.

Внутренняя часть шапки

Навесить открытые петли первого ряда на иглы машины, удалить бросовую нить. Провязать кулирной гладью **3 ряда**, затем навесить на иглы машины петли **4 ряда** внешней шапки для образования по краю шапочки валика. Далее вязать кулирной гладью внутреннюю шапку, выполняя внутренние убавки аналогично убавкам внешней шапки. Открытые **28 петель** внешней шапки стянуть концом рабочей нити, выполнить шов. Внутрь валика вставить узкую резинку и зафиксировать у шва. Сшить внутреннюю шапку вертикальным трикотажным швом.

пехорка
ТРИКОТАЖНАЯ
ПРЯЖА "ТРИКОТАЖНАЯ" ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ НА БОБИНАХ N 32/2.
СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 30 %
АКРИЛ ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ – 70%
ПРЯЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ МОДНЫХ ЦВЕТОВ. ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЯГКОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ОБЪЕМНОСТЬ А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru
Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"
Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж.
Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18
м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада).
Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97.
Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Сумка (64 см х 32 см)

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли рабочей нитью и связать орнаментом **112 рядов.** Связать ручку сумки на **30 петель** и **210 рядов** орнаментом. Из стеганого синтепона выкроить **2 квадрата 32 см х 32 см.** Подогнуть края подклада на **1,5 см,** наложить молнию лицевой стороной к себе. Зубчики молнии выступают от края сгиба на **0,5 см.** Пристрочить молнию на швейной машине. Сшить квадраты по боковым и нижней сторонам. Для придания формы донышку сумки боковые швы квадратов совместить с нижним швом. Получившиеся уголки отстрочить поперек на расстоянии **3 см** от концов швов, излишки срезать, отступив **1 см** от края и обметать край зигзагом. Вязаную деталь сумки сложить пополам и сшить по боковому и нижнему краям. Выполнить донышко как на подкладе: застрочить и обметать уголки. Вывернуть обе сумки на изнанку, сложить донышками друг к другу и прострочить вместе по швам у уголков. Вывернуть вязаную часть на лицевую сторону так, чтобы подклад оказался внутри. Прикеттлевать вязаную часть поверх молнии, оставив зубчики молнии открытыми. Сшить из подкладочной ткани ручку сумки **5х60 см** в готовом виде. Вязаную деталь ручки сложить вдоль пополам и сшить. Продеть внутрь ручку из подкладочной ткани. Пришить ручку к уголкам сумки: сначала ручку из подкладочной ткани, затем закрыть этот шов вязаной ручкой и прикеттлевать. Связать два декоративных хомутика, чтобы закрыть места крепления ручки и закрепить их несколькими потайными стежками.

Формирование дна сумки

Перчатки

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью коричневого цвета в **3 сложения** и связать **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ.** Настроить машину на работу с однофонтурным жаккардом. На рабочей плотности **PL5*** связать **34 ряда** орнаментом. В **20 ряду** провязать бросовой нитью для большого пальца **10 петель** в рабочей зоне **0-1-10.** На высоте **34 ряда** перенести петли левой половины на **ПИ.** Настроить каретку на **ЧВ** и круговое вязание. Вывести по обеим игольницам иглы в **ПНП.** При вывязывании пальчиков вначале немного оттягивать полотно внизу рукой, затем использовать грузики-крабики.

Мизинец: **по 8 петель на ПИ и ЗИ** в рабочей зоне **0-28-35** ввести деккером в **РП.** Вязать круговым вязанием **44 ряда** по счетчику, затем с двух сторон по обеим игольницам убавить **2-игольным деккером 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду по счетчику** (-2х1*2). Оставшиеся **4 петли** закрыть за один прием.

Безымянный палец: по **9 петель на ПИ и ЗИ** в рабочей зоне **0-18-27** ввести в **РП.** Вязать круговым вязанием **60 рядов** по счетчику, затем с двух сторон по обеим игольницам убавить **2-игольным деккером 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду по счетчику** (-3х1*2). Оставшиеся **3 петли** закрыть за один прием.

Средний палец: по **9 петель на ПИ и ЗИ** в рабочей зоне **0-9-17** ввести в **РП.** Вязать круговым вязанием **64 ряда** по счетчику, затем с двух сторон по обеим игольницам убавить **2-игольным деккером 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду по счетчику** (-2х1*2). Оставшиеся **5 петель** закрыть за один прием.

Указательный палец: по **9 петель на ПИ и ЗИ** в рабочей зоне **0-8** ввести в **РП.** Вязать круговым вязанием **58 рядов** по счетчику, затем с двух сторон по обеим игольницам убавить **2-игольным деккером 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду по счетчику** (-2х1*2). Оставшиеся **5 петель** закрыть за один прием.

Большой палец: отпарить деталь перчатки, удалить бросовую нить. Навесить на **ПИ и ЗИ** машины по **10 петель** верхнего и нижнего края разреза. Связать **40 круговых рядов** по счетчику, затем с двух сторон по обеим игольницам убавить **2-игольным деккером 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду по счетчику** (-3х1*2). Оставшиеся **4 петли** закрыть за один прием.

Сшить перчатку по боковому шву. Вторую перчатку выполнить зеркально.

Автор модели Ирина Чернышева

СВИТЕР для кормления

Размер: 46
Пряжа: «Королевская» (100% шерсть Superwash 100гр/500м, ОАО «Троицкая камвольная фабрика») – 500 гр. синего цвета и 80 гр. зеленого цвета
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 3х3 обычная
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Плотность вязания:
- кулирная гладь PL7
- однофонтурный жаккард PL7**
- резинка 2х2 PL5/7

Петельная проба:
- кулирная гладь, однофонтурный жаккард Пг-3 п/см, Пв-4 р/см,
- резинка 2х2 Пв-5 р/см.



Спинка

Сдвиг игольницы на **Р.** Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме **резинки 1х1**, набрать петли рабочей нитью синего цвета. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор под **резинку 3х3.** На рабочей плотности **PL5/7** связать **26 рядов.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Начиная с **10 ряда,** для приталивания с обеих сторон полотна убавить от края **4 и 30 петлю 4 раза в каждом 10 ряду** (-4х2*10). Это дает две линии убавок: по краю и внутри полотна. В работе **124 петли.** Далее провязать **30 рядов** прямо и прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+6х1*10). В работе **136 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить пройомы. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** по контуру пройм поочередно убавить **3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Все **9 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 3-игольным деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2х2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). В работе **112 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **15 петель, 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-15, 4х2*2 ЧВ), параллельно с **216 ряда** выполнить скос плеча, убавив **2 раза по 17 петель в каждом 2 ряду** (-2х17*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Перед свитера связан из двух деталей: нижней и верхней.





РУКАВ 2 детали





Нижняя деталь переда

Вязать как спинку. На высоте **88 ряда** выполнить глубокие проймы. Настроить каретку на **ЧВ** и поочередно убавить по контуру пройм **10 петель, 8 петель, 6 петель, 5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Повязать все **42 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 3-игольным деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 8, 6, 5, 4, 3, 2х2, 2х1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **188 ряда** все петли закрыть за один прием.

Верхняя деталь переда

Сдвиг игольницы на **Р.** Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью синего цвета. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор под **резинку 3х3.** На рабочей плотности **PL5/7** связать **26 рядов.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ**, сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, далее вязать на рабочей плотности **PL7**.** Для скосов прибавить с обеих сторон полотна **4 раза по 1 петле в каждом 14 ряду** (+4х1*14). В работе **148 петель.** На высоте **56 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру пройм поочередно убавить **3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Все **9 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 3-игольным деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2х2, 2х1*2 ЧВ; 6х1*4). На высоте **108 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 2х1*4). На высоте **132 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х17*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р.** Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** в ритме **резинки 1х1**, набрать петли рабочей нитью синего цвета. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор под **резинку 3х3**. На рабочей плотности **PL5/7** связать **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, далее вязать на рабочей плотности **PL7**.** Для скосов прибавить с обеих сторон полотна **14 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+14х1*11). В работе **100 петель.** На высоте **164 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, по контуру оката поочередно убавить **4 петли, 3 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле.** Все **12 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 2-игольным деккером убавить **22 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Оставшиеся петли закрыть за один прием.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Р.** Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью синего цвета. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор под **резинку 3х3.** На рабочей плотности **PL5/7** связать **76 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Верхнюю деталь переда наложить на нижнюю деталь и выполнить боковые швы спинки и переда.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник аккуратно отпарить и прикеттлевать по открытым петлям по контуру выреза горловины. Выполнить вертикальный шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Елена Кушнир

ДЖЕМПЕР «ГЖЕЛЬ»

Спинка

Сдвиг игольниц на **Н5** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевые петли.** Рабочей нитью набрать петли на плотности **PL0*/0**, два круговых ряда** на плотности **PL1*/2.** На рабочей плотности **PL4**/5*** связать **47 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ** и на плотности **PL10*** провязать **один ряд.** Счетчик обнулить. Настроить машину на работу по узору в режиме однофонтурного жаккарда и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL10*** до **118 ряда** ровно. На высоте **118 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4, 3, 2, 6x1*2; 2x1*4). На высоте **196 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку. По контуру горловины убавить **19 петель, 6 петель, 3 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-19, 6, 3, 1*2 ЧВ). По линии плечевого скоса убавить **10 петель и 3 раза по 9 петель в каждом 2 ряду** (-10, 3x9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Деккером ввести в **РП** оставшиеся иглы, перфокарту выставить на отмеченную строку, счетчик вернуть на показатель **196 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **118 ряда** выполнить проймы. Для этого убавить **6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4, 3, 2, 4x1*2; 3x1*4). На высоте **168 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить текущую строку. Настроить каретку на **ЧВ.** По контуру горловины убавить **8 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 11 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 2x3, 2x2, 11x1*2). На высоте **192 ряда** выполнить скос плеча. Для этого убавить **2 раза по 8 петель и 3 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-2x8, 3x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Деккером ввести в **РП** оставшиеся иглы, перфокарту выставить на отмеченную строку, счетчик вернуть на показатель **168 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Н5** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевые петли.** Рабочей нитью набрать петли на плотности **PL0*/0**, два круговых ряда на плотности PL1*/2.** На рабочей плотности **PL4**/5*** связать **47 рядов.** Перенести все петли с **ПИ** на **ЗИ** и на плотности **PL10*** провязать **один ряд.** Счетчик обнулить. Выполнить внутреннюю прибавку петель. Всего прибавить **10 петель.** Начиная с крайних игл, многоигольным деккером смещая петли на **1 игольный шаг,** сделать равномерное прибавление петель. На пустые иглы навесить дужки соседних петель. В работе **78 петель.** Настроить машину на работу по узору в режиме однофонтурного жаккарда и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL10*** до **120 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 5 ряду и 9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+16x1*5; 9x1*4). В работе **128 петель.** На высоте **120 ряда** выполнить окат. Окат разносторонний, что обеспечивает хорошую посадку рукава. Со стороны спинки убавить **5 петель, 4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 4 раза по 1, 2 петли, 3 петли в каждом ряду, 5 петель и 18 петель в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3, 3x2, 15x1*2; 4x1, 2, 3*1; 5, 18* 2). Со стороны переда убавить **6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 17 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 4 раза по 1, 2 петли, 3 петли в каждом ряду, 5 петель и 18 петель в**



Размер: 48
Пряжа: Adelia Jake (75% шерсть, 25% нейлон, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка»)
- светлая пряжа с вкраплениями (№ 01) – 350 гр.
- голубая секционная (№ 14) – 200 гр.

Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса (связано на Brother 894/850)
Плотность вязания:
- однофонтурный жаккард – 10*,
- резинка – 4**/5*

Петельная проба: Пг-3,36 п/см, Пв-3,36 р/см.

каждом 2 ряду (-6, 4, 3, 2, 17x1*2; 4x1, 2, 3*1; 5, 18* 2). Второй рукав связать симметрично.

Воротник

Сдвиг игольниц на **H5** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2x2** промышленный вариант. Выполнить расстановку игл таким образом, чтобы по краям было по **2 лицевые петли.** Рабочей нитью набрать петли на плотности **PL0*/0****, два круговых ряда на плотности **PL1*/2.** На рабочей плотности **PL4**/5*** связать **77 рядов.** Каретка с правой стороны. По обеим игольницам поднять в РП нерабочие иглы, провязать ряд ластика на плотности **PL2/2**.** Настроить каретки на круговое вязание, связать для кеттлевочного кармана **10 рядов** по счетчику, увеличивая в каждом **2 ряду** показатель плотности на **2 точки ** (с 4*/5 до 6*/7).** Ввести бросовую нить, провязать **10 рядов** по счетчику, затем **6-8 рядов** ластика и срезать полотно с игл машины.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Прикеттлевать воротник по контуру горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.



adelia

Спрашивайте бесплатный каталог «Товары для вязания» с полным ассортиментом пряжи ADELIA в лучших магазинах рукоделия Вашего города!

СОЗДАЙ СВОЙ ОБРАЗ

ВНИМАНИЕ! Большой каталог вязаных моделей с описаниями, коллекции узоров с подробными схемами, а также советы по вязанию на **www.gammacreative.ru**

пряжа для ручного вязания
adelia
hand knitting yarn

Пряжа ADELIA:

- изготавливается только из высококачественного сырья
- для ее окраски используются лучшие красители
- универсальна и практична
- имеет разнообразный состав: чистая шерсть, шерсть с акрилом, чистый акрил, акрил с люрексом, полиэстер, шерсть с полиэстером
- имеет богатую цветовую палитру
- хорошо подходит для ручного и машинного вязания

Оптовые продажи: www.firma-gamma.ru

фирма Гамма (495) 784-77-88, 741-70-07, e-mail: office@firma-gamma.ru

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ www.igla.ru

Леонардо хобби-гипермаркет www.leonardohobby.ru

Доставка товаров почтой:

ООО «Иголочка», 105554, г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 9/35, ОГРН 1037725025282, тел. (495) 603-87-59, 603-87-63, e-mail: shop@igla.ru

Автор модели Лариса Севодняева

КАРДИГАН «КАРАМЕЛЬНАЯ ПЕНА»

Размер: 48
Пряжа: Ворожея (верблюжья шерсть 50%, акрил 50%, 700м/100 гр., ОАО «Троицкая камвольная фабрика») – 600 гр.
Переплетения: кулирная гладь, английская резинка, резинка 1х1, «велле»
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,51 п/см, Пв-4,14 р/см.

Спинка (2 детали)

Спинка связана из двух симметричных деталей. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-52** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью и связать **6 рядов** на плотности **PL3/4.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на мост для однофонтурного вязания, счетчик не обнулять. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4 до 36 ряда** прямо. Начиная с **36 ряда** убавить по боковому краю **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-18х1*8). На высоте **172 ряда** в работе **85 петель (51-0-34).** До **234 ряда** вязать прямо. На высоте **234 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **8 петель,** затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавления **2 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-8, 2х3*6). В работе **71 петля (51-0-20).** На высоте **326 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру горловины убавить **20 петель, 6 петель, 4 петли и 2 петли в каждом 2 ряду** (-20, 6, 4, 2*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **9 петель и 3 раза по 10 петель в каждом 2 ряду** (-9, 3х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую часть спинки связать симметрично.

Полочка (2 детали)

Вязать так же, как спинку. На высоте **184 р.** приступить к выполнению скоса горловины. Для этого 7-игольным деккером выполнить декоративные убавления **16 раз по 2 петли в каждом 9 ряду** (-16х2*9). На высоте **234 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **8 петель,** затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавления **2 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-8, 2х3*6). На высоте **326 ряда** выполнить скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По плечевому скосу убавить **9 петель и 3 раза по 10 петель в каждом 2 ряду** (-9, 3х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью и связать **6 рядов** на плотности **PL3/4.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на мост для однофонтурного вязания, счетчик не обнулять. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4 до 42 ряда** прямо. Начиная с **42 ряда** для скосов рукава прибавить с обеих сторон полотна **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+17х1*8). В работе **148 петель.** На высоте **192 ряда** выполнить окат. Для этого 7-игольным деккером выполнить декоративные убавления **4 раза по 3 петли в каждом 4 ряду** (-4х3*4). Оставшиеся **124 петли** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник

Воротник связан из двух одинаковых деталей. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91** в ритме **резинки 1х1**, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.**

1. На плотности **PL3/4** связать **36 рядов.** Затем снять полотно на бросовую нить или путем внутреннего переноса петель уменьшить количество петель до **152 (76-0-76).**
2. Настроить каретки на круговое вязание и на плотности **PL1/2** связать **12 круговых рядов** по счетчику.
3. Настроить каретки на вязание английской резинки, на плотности **PL3/4** связать **62 ряда.**
4. Настроить каретки на круговое вязание и на плотности **PL1/2** свя-







зать **12 круговых рядов** по счетчику.

5. Настроить каретки на вязание английской резинки, на плотности **PL3/4** связать **56 рядов.**

6. Настроить каретки на круговое вязание и на плотности **PL1/2** связать **12 круговых рядов** по счетчику.

7. Настроить каретки на вязание английской резинки, на плотности **PL3/4** связать **46 рядов.**

На высоте **236 ряда** закрыть все петли. Вторую деталь воротника связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Сшить детали воротника.
- Связать бейку для кеттлевки воротника. Измерить длину горловины, набрать полным ластиком на бросовую нить нужное количество петель, провязать **8-10 круговых рядов.** Затем основной нитью в **1 сложение** связать **16 круговых рядов** и закончить бросовой нитью. С изнаночной стороны воротника заложить складки, скрепив их по круговым рядам. Кеттлевочную бейку отпарить, удалить бросовую нить и вшить воротник по трем сторонам: средней и боковым, слегка припосаживая край воротника. Вторую сторону бейки прикеттлевать к скосу горловины переда и горловине спинки.
- **Резинкой 1х1** связать **2 планки** высотой **6 рядов** и прикеттлевать к срезам бортов полочек. При необходимости пришить на планку крючок для застежки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать пояс необходимой длины переплетением «велле».

«Велле» : 1 ряд ластик, 2 ряда (по счетчику) круговое вязание.

- На кардигане оформить шлевки для пояса.



Схема сборки воротника

Кеттлевочная бейка

Вид заложенных складок



Вид с изнанки, швы

Шлевка

Автор модели Лариса Стародубцева

ДЖЕМПЕР «СИНЕЕ ОБЛАКО»

Размер: 46
Пряжа: Флейта (20% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м, ОАО «Троицкая камвольная фабрика») – 300 гр.
Переплетение: однофонтурное полотно на основе лицевых и изнаночных петель
Вязальная машина: 5 класса (связано на Brother KH-868 с использованием робот-каретки CG-88)
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-2,96 п/см, Пв-4,76 р/см.



Примечание

Данное изделие связано с использованием робот-каретки. Робот-каретка вяжет на основной игольнице и создает рисунки с сочетанием лицевых и изнаночных петель, а также резинки разного разбора.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ**, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с кареткой-роботом по перфокарте. На рабочей плотности **PL3** вязать **166 рядов.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **3 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (-3х1*50). В работе **134 петли**. На высоте **166 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого с обеих сторон поочередно закрыть **10 петель,** затем убавить **21 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-10, 21х2*3). На высоте **229 ряда** оставшиеся **30 петель** снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **166 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого с обеих сторон поочередно закрыть **13 петель,** затем **14 раз по 2 петли в каждом 3 ряду.** На высоте **202 ряда** выполнить вырез горловины. Отметить на перфокарте текущую строку. Половину игл, со стороны противоположной каретке снять на бросовую нить или провязать кордовой нитью, а иглы убрать в **ЗНП.** По контуру горловины снять на кордовую нить и убрать в **ЗНП 12 петель, 6 петель, 4 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-12, 6, 4, 2х2*2). Петли второй половины детали ввести в работу. Перфокарту установить на отмеченную строку, на счетчике выставить показатель **202 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины ввести в работу, провязать **1 сглаживающий ряд** и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ**, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с кареткой-роботом по перфокарте. На рабочей плотности **PL3** вязать **60 рядов.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **10 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+10х1*6). В работе **120 петель.** На высоте **60 ряда** выполнить регланные скосы. Скосы разносторонние. Со стороны спинки убавить **10 петель, 20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 20х1*3). Со стороны переда убавить **13 петель, 17 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-13, 17х1*3). На высоте **110 ряда** снять на кордовую нить и убрать в **ЗНП 30 петель, 10 петель, 8 петель, 6петель, 4 петли в каждом 2 ряду** (-30, 10, 8, 6, 4*2). Ввести все петли в работу, провязать сглаживающий ряд и снять на бросовую нить.





Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по двум регланным линиям переда и правой регланной линии спинки.
- Для оформления горловины связать планку **резинкой 2х2 на 200 игл высотой 28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд.** Навесить открытые петли горловины на иглы машины, изнаночной стороной к себе, припосадив равномерно по спинке и переду по **6 петель.** Провязать **1 ряд** и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левой регланной линии спинки и шов отделочной планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

МЕБЕЛЬ

для швейного, вязального и вышивального оборудования



на заказ, любой конфигурации

8-903-241-39-91

Леонид ЕГОШИН

РЕМОНТ и обслуживание вязальных машин фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР (Япония, США, Франция, Индия, Китай)

Качественно, быстро

Выезд, консультации

8-901-501-83-99

8-910-415-12-43

karo_03@mail.ru

Автор модели Лариса Севодняева

ПАЛЬТО

Размер: 46-48
Пряжа и материалы: Ворожея (верблюжья шерсть 50%, акрил 50%, 700м/100 гр., ОАО «Троицкая камвольная фабрика») в 2 слож.– 500 гр.
Переплетения: кулирная гладь, узор «шахматка», резинка 2х2 обычная, «велле»
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,7 п/см, Пв-3,7 р/см.

Примечание

Полы пальто и низ рукавов оформлены узором «шахматка». Его можно выполнить вручную путем переноса петель **с ПИ на ЗИ** и обратно (см. схему), либо при помощи каретки-робота. Для каретки-робота подготовить соответствующую перфокарту, или занести рисунок в память электронной машины.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69** в ритме обычной **резинки 2х2** , набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL7** вязать **44 ряда** узором «шахматка». Далее перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить двухфонтурный мост на однофонтурный и вязать кулирной гладью до **126 ряда** прямо. Для приталивания убавить с обеих сторон полотна **4 раза по 1 петле в каждом 17 ряду.** В работе **130 петель.** На высоте **248 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **8 петель,** затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавления **2 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-8, 2х3*6). В работе **102 петли.** На высоте **324 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), убавить **4 раза по 5 и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-4х5, 2х4*2 ЧВ). Параллельно на высоте **330 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **13 петель и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-13, 3х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали довязать симметрично.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31**. Далее вязать как спинку. На высоте **148 ряда** для кармана провязать средние **38 петель** (19-0-19) бросовой нитью. На высоте **248 ряда** выполнить пройму: закрыть **7 петель и 3 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-7, 3х3*6). На высоте **294 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, убавить по контуру горловины **4 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Провязать все **8 петель** сглаживающим рядом и закрыть зи один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду.** На высоте **320 ряда** для скоса плеча убавить **3 раза по 4 и 6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-3х4, 6х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую полочку связать симметрично первой.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** в ритме обычной **резинки 2х2** , набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL7** вязать **44 ряда** узором «шахматка». Далее перенести петли с **ПИ** на **ЗИ**, сменить двухфонтурный мост на однофонтурный и вязать кулирной гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон полотна **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+10х1*10). В работе **102 петли.** На высоте **148 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавления **9 раз по 3 петли в каждом 6 ряду** (-9х3*6).



Схема узора «Шахматка»

Сборка и отделка

- Из вискозной подкладочной ткани выкроить детали спинки, полочек и рукавов и сшить. Выкроить два кармана **14х35 см.**
- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.

Связать **резинкой 2х2** две планки необходимой ширины высотой **24 ряда.** Прикеттлевать планки к срезам бортов полочек.

- Связать воротник необходимой ширины **резинкой 2х2** высотой **60 рядов**, уменьшая цифровой показатель плотности **с 5/6 до 2/3.** Прикеттлевать воротник к горловине.
- Карманы из подкладочной ткани обметать и прикеттлевать по открытым петлям верхнего среза кармана полочки. **Резинкой 2х2** связать планку кармана шириной **20-0-20 петель** и высотой **16 рядов,** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** и снять на бросовую нить. Прикеттлевать планку кармана к открытым петлям нижнего среза кармана на полочке. Карман из подкладочной ткани сложить пополам и подшить к нижнему краю резинки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Вшить подкладку в пальто.
- Из скрученного шнура выполнить петли для пуговиц и пришить их на правой планке. На левую планку пришить пуговицы.
- Связать пояс необходимой длины переплетением **«велле»: 1 ряд** ластика, **2 ряда** круговое вязание.

Автор модели Ольга Лихачёва

КУРТКА «ВЕСНУШКА»

Размер: 44-46
Пряжа: Перуанская альпака (50% альпака, 50% меринос шерсть, 50гр/150м) – 400 гр. белого цвета, букле меланж (100% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр.
Переплетение: однофонтурный жаккард
Вязальная машина: однофонтурная электронная 5 класса
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-3,4 р/см.

Примечание

Куртка связана на электронной машине 5 класса с использованием рисунка из памяти машины. Для перфокарточных машин можно подобрать соответствующий рисунок с раппортом **24 петли** или воспользоваться предложенным рисунком. Куртку можно носить на обе стороны: лицевую и изнаночную. По изнаночной стороне протяжки прикреплены при помощи иглопробивной машины.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **90-0-90,** набрать петли рабочей нитью букле меланж приемом «косичка», провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку нить белого цвета в челнок **А** (фон), нить букле меланж в челнок **В** (орнамент), на каретке установить рабочую плотность **PL10.** Для оформления полукруглого низа вывести настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** по **56 игл** с обеих сторон. Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 8 раз по 7 петель в каждом 2 ряду**. На высоте **16 ряда** все иглы в работе, счетчик на **0.** Далее вязать прямо до **190 ряда.** На высоте **190 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно убавить с обеих сторон полотна **15 раз по 3 петли и 1 раз 15 петель в каждом 2 ряду** (-15x3, 15*2 ЧВ). Параллельно на высоте **212 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого запомнить (отметить) текущий ряд узора, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **18 петель и 4 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-18, 4x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть показатель счетчика на **212 ряд,** выставить отмеченный ряд рисунка. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка с капюшоном (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** набрать петли рабочей нитью букле меланж приемом «косичка», провязать **1 ряд.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку нить белого цвета в челнок **А** (фон), нить букле меланж в челнок **В** (орнамент), на каретке установить рабочую плотность **PL10.** Вязать прямо до **190 ряда.** На высоте **190 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Параллельно на высоте **202 ряда** выполнить вырез горловины. Запомнить (отметить) текущий ряд узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 40 петель, 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-40, 10x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Бросовой нитью набрать **40 петель** и провязать пару рядов и вывести в **ПНП.** Приступаем к вязанию капюшона. Каретка справа, рычаги **ЧВ** включены, выставить на счетчике показатель **202 ряда,** рисунок выставить на отмеченный ряд. Ввести в **РП 50 петель** горловины, затем по контуру горловины **10 раз по 1 петле и 4 раза по 10 петель** (петли бросовой нити) в каждом **2 ряду** (+40, 10x2, 4x10*2 ЧВ). В работе **100 петель.** Далее вязать **84 ряда,** прибавив со стороны капюшона **4 раза по 1 петле в каждом 15 ряду** (+4x1*15). В работе **104 петли.** На высоте **316 ряда** для для формирования уголка капюшона убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 1 петлю в 4 ряду, затем настроить каретку на ЧВ и убавить 5 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли, 4 петли и 5 петель в каждом 2 ряду** (-3x1*4; 1*3; 5x1, 2, 3, 4, 5*2 ЧВ). Провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Рукав связан в поперечном направлении. Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-48,** набрать петли бросовой нитью, провязать **6-7 рядов,** затем **1 ряд** катушечной нитью. Ввести в работу основную нить белого цвета, провязать **1 ряд** удлиненных петель вручную. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку нить белого цвета в челнок **А** (фон), нить букле меланж в челнок **В** (орнамент), на каретке установить рабочую плотность **PL10.** Настроить каретку на **ЧВ,** вывести







РУКАВ 2 детали



в **ПНП** все иглы **(78-0-42).** Далее вязать удлиненными рядами вводя в **РП 3 раза по 10 петель, 15 раз по 5 петель и 1 раз 15 петель в каждом 2 ряду** (+3х10, 15х5, 15*2 ЧВ). Параллельно с другой стороны прибавить **16 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+16х1*4; 8х1*3). На высоте **88 ряда в работе 144 петли.** Вязать прямо до **105 ряда,** затем выполнить вторую часть рукава зеркально первой. Когда рукав полностью связан, все иглы в **ПНП,** поставить иглы в **СРП** (среднее рабочее положение **Д**) петли перешли за язычки, удлиненные петли первого ряда навесить на иглы машины, ввязать петли в петли и закрыть все за один прием. Второй рукав выполнить аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Протяжки по изнаночной стороне закрепить при помощи иглопробивной машины.
- Сшить капюшон по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Выполнить вертикальный шов капюшона.
- Открытые петли горловины спинки навесить на иглы машины, приспосаживая **на каждую 3 иглу по 2 петли,** провязать **1 ряд** вручную удлиненными петлями. Снять на бросовую нить. Навесить капюшон, припосадив в рабочей зоне **30-0-30.** Петли перевести за язычки. На открытые иглы навесить удлиненные петли горловины спинки. Ввязать длинные петли в петли капюшона и закрыть.
- Выполнить плечевые и боковые швы по лицевой стороне полотна.
- Втачать рукава так же по лицевой стороне.
- Отвернуть рукава на **4-5 см** на изнаночную сторону.
- Борта полочек так же отвернуть на **5-6 см** на изнаночную сторону и закрепить у нижнего края.

Автор модели Ольга Лихачёва

СВИТЕР





Размер: 44-46
Пряжа: Adelia"KAREN" 100% шерсть 50г/230м цвет №2 – 370 гр.
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант, резинка 5х5 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL3/4
Петельная проба: Пг-3,3 п/см, Пв-4,5 р/см.

Примечание

Свитер связан на основе промышленной резинки с переходом от разбора **резинки 2х2** к разбору **резинки 5х5.** На деталях спинки, переда и рукавах ритм перехода **от резинки 2х2 к резинке 5х5** разный по высоте, необходимо обратить на это внимание. Разбор игл под **резинку 2х2** промышленный вариант необходимо выполнить так, чтобы на двух нулевых иглах **00** вязались изнаночные петли. Так же дана выкройка на **52-54 размер.** Свитер большего размера выполняется аналогично.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-74** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL3/4** вязать до **150 ряда** прямо. Начиная со **150 ряда** по центру выполнять разбор **резинки 2х2 на резинку 5х5** следующим образом: перенести **2 центральные изнаночные петли (00) с ПИ на ЗИ,** провязать **5 рядов.** Затем с обеих сторон от центральной дорожки из **5 лиц. петель** перенести по **2 петли с ЗИ на ПИ,** провязать **5 рядов.** Таким образом формировать клин **резинкой 5х5** промышленный вариант, переносятся петли по рисунку через каждые **5 рядов.** На высоте **162 р.** выполнить пройму. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру пройм поочередно убавить **3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Все **8 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2, 3х1*2 ЧВ; 3х1*4). В работе **127 петель.** На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **3 раза по 7 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-3х7, 2х6*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **7 петель и 4 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-7, 4х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. На оставшихся **65 петлях** горловины вязать **резинкой 5х5** промышленный вариант еще **70 рядов** прямо. Последний ряд провязать на плотности **PL10** и закрыть петлеуловителем петля в петлю.

Перед

Вязать как спинку. Начиная с **90 ряда** по центру выполнять разбор **резинки 2х2** на **резинку 5х5.** Высота ритма разбора каждые **10 рядов.** На высоте **152 ряда** выполнить горизонтальную вытачку. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести поочередно с обеих сторон полотна **24 петли.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 8 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (+8х3*2 ЧВ). Когда все петли введены по расчету в **РП,** отключить **ЧВ** и вязать еще **10 рядов** прямо. На высоте **162 ряда** выполнить проймы. Настроить каретки на **ЧВ,** по контуру пройм поочередно убавить **4 петли, 3 петли, 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2, 6х1*2 ЧВ). Все **15 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. В работе **119 петель.** На высоте **230 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **6 петель, 10 раз по 2 петли и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 10х2, 6х1*2 ЧВ). На высоте **246 ряда** выполнить скос плеча, убавив **9 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-9х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. На оставшихся **65 петлях** горловины вязать **резинкой 5х5** промышленный вариант еще **80 рядов** прямо. Последний ряд провязать на плотности **PL10** и закрыть петлеуловителем петля в петлю.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-36** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL3/4** вязать до **180 ряда.** Для скосов рукава с обеих сторон полотна прибавить **21 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+21х1*8). В работе **113 петель.** Начиная с **70 ряда,** по центру выполнять разбор **резинки 2х2** на **резинку 5х5.** Высота ритма разбора каждые **30 рядов.** На высоте **180 ряда** выполнить окат. По контуру оката убавить **2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 23 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (2х3, 2х2, 23х1, 2х2, 3х3*2). Оставшиеся **21 петлю** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь утюгом полотна.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.


СПИНКА
ПЕРЕД
Размер 44-46
3,5 см
9 см
20 см
8 см
4,5 см
336 п
344 п
15,5 см
18 см
-3x7, 2x6*2 ЧВ
6, 10x2, 6x1*2 ЧВ
-7, 4x6*2 ЧВ
-9x3*2 ЧВ
266 п
264 п
256 п
2 см
2 см
7,5 см
246 п
4 см
230 п
64 п - 0 - 59 п
21 см
18,5 см
-4, 3, 2, 6x1*2 ЧВ
162 п
162 п
150 п
-3, 2, 3x1*2 ЧВ;
3x1*4
152 п
+8x3*2 ЧВ
90 п
36 см
36 см
НВ
4,5
0 п
75 п - 0 - 74 п
0 п
PL 3/4
3,3
45 см
РУКАВ 2 детали
17 см
244 п
-2x3, 2x2, 23x1,
2x2, 3x3*2
14 см
56 п - 0 - 57 п
180 п
54 см
40 см
+21x1*8
70 п
0 п
35 п - 0 - 36 п
10,75 см


СПИНКА
ПЕРЕД
Размер 52-54
7,5 см
9 см
21 см
9 см
7,5 см
364 п
374 п
18 см
20 см
-5, 5x6*2 ЧВ
-6, 3, 13x2*2 ЧВ
-6x5*2 ЧВ
-10x3*2 ЧВ
284 п
284 п
272 п
2,5 см
2,5 см
6,5 см
264 п
254 п
4,5 см
24,5 см
65 п - 0 - 65 п
22,5 см
-4, 3, 2x2, 6x1*2 ЧВ;
6x1*3, 2x1*4
162 п
162 п
150 п
-4, 3, 2x2, 6x1*2 ЧВ;
6x1*3, 2x1*4
152 п
+12x3*2 ЧВ
90 п
36 см
36 см
НВ
90 п - 0 - 90 п
0 п
0 п
54 см
РУКАВ 2 детали
21 см
270 п
-3x3, 3x2, 25x1,
4x2, 4x3 *2
18 см
190 п
0 - 70 п
60 см
+35x1*5
42 см
70 п
0 - 35 п
0 п
10,5 см

Автор модели Ольга Лихачёва

ЖИЛЕТ-ПЕЛЕРИНА

Размер: 44-46
Пряжа: Букле, п/ш 16/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 210 гр. болотного цвета
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х1, резинка 1х1
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса
Плотность вязания: кулирная гладь PL6, резинка PL3/4
Петельная проба: кулирная гладь Пг-1,5 п/см, Пв-2,7 р/см, резинка Пг-1,2 п/см, Пв-2 р/см.

Примечание

Пелерина жилета состоит из **2 частей** и связана в поперечном направлении с использованием метода частичного вязания **(ЧВ).** Пелерина состоит из **20 прямых участков высотой 12 рядов и 20 клиньев** между ними. Для придания пелерине необходимого контура и размера на прямых участках прибавляется по **3 петли,** которые потом включены в вывязывание клина.

Выставить иглы в рабочей зоне **0-27,** набрать петли бросовой нитью и провязать несколько рядов. Заправить в челнок каретки рабочую нить, настроить на каретке рабочую плотность **PL6,** каретка справа.

1. Прямой участок 1. Связать 12 рядов прямо.
2. **Клин 1.** Настроить каретку на ЧВ (иглы в ПНП не вяжут), вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 9 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+9х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-9х3*2 ЧВ). При выполнении клина ЧВ, не забывать делать обкрут крайней иглы рабочей нитью, чтобы не было дырочек.
3. **Прямой участок 2.** Связать 12 рядов прямо.
4. **Клин 2.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 9 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+9х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-9х3*2 ЧВ).
5. **Прямой участок 3.** Вязать 12 рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 30 петель.
6. **Клин 3.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 10 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+10х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-10х3*2 ЧВ).
7. **Прямой участок 4.** Вязать 12 рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 33 петли.
8. **Клин 4.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 11 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+11х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-11х3*2 ЧВ).
9. **Прямой участок 5.** Вязать 12 рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 36 петель.
10. **Клин 5.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 12 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+12х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-12х3*2 ЧВ).
11. **Прямой участок 6.** Вязать 12 рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 39 петель.
12. **Клин 6.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 13 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+13х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-13х3*2 ЧВ).
13. **Прямой участок 7.** Вязать 12 рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 42 петли.
14. **Клин 7.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 14 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+14х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-14х3*2 ЧВ).
15. **Прямой участок 8.** Вязать 12 рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 45 петель.
16. **Клин 8.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 15 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+15х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-15х3*2 ЧВ).
17. **Прямой участок 9.** Вязать 12рядов, прибавляя с левой стороны (внутренний круг пелерины) 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду (+3х1*4). В работе 48 петель.
18. **Клин 9.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 16 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+16х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-16х3*2 ЧВ).
19. **Прямой участок 10.** Вязать прямой участок высотой 12 рядов, не делая прибавок.
20. **Клин 10.** Вывести в ПНП все иглы. Ввести в РП 16 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду (+16х3*2 ЧВ), затем вывести иглы в ПНП в обратном порядке (-16х3*2 ЧВ).
21. **Прямой участок 11.** Вязать прямой участок высотой 12 рядов.

Снять полотно на бросовую нить. Навесить на иглы машины 27 петель первого участка изнаночной стороной к себе, удалить бросовую нить. Вязать вторую часть пелерины зеркально первой. Снять полотно на бросовую нить. Открытые петли последнего ряда двух половинок пелерины соединить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-26,** навесить на иглы машины межузелковые петли пелерины следующим образом: **1 центральная петля** – это петля горизонтального соединительного шва. По обе стороны от нее навесить по **26**



петель, равномерно распределив (см. схему сборки). Поднять в работу **ПИ**, выполнить разбор игл в ритме **резинки 2х1** (по краям по **2 лицевые петли**) и провязать **1 ряд.** Настроить каретки на **ЧВ**, поочередно вывести с обеих сторон в **ПНП** по **15 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 5 раз по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (+5х2, 5х1*2 ЧВ). Затем вязать **44 ряда** прямо. На высоте **64 ряда** снять полотно на бросовую нить следующим образом: **9 крайних петель, 35 средних петель и 9 крайних петель.** Выставить иглы в рабочей зоне **11-0-13,** навесить открытые петли резинки, навешивая дорожки из **2 лицевых петель** на **1 иглу.** Разобрать петли в ритме **резинки 1х1.** Вязать кокетку спинки **16 рядов** прямо. Соединить кокетку с воротником (см. схему сборки). Далее поочередно связать две полосы на **9 петлях резинкой 2х1 по 60 рядов** каждая и присоединить их к спинке (см. схему сборки).

Сборка и отделка

- Детали аккуратно отпарить.
- Полосы резинки 2х1 пришить вертикальным трикотажным швом к боковым сторонам пелерины. Они образуют проймы жилета.
- Заправить все концы ниток.





Схема сборки



Автор модели Татьяна Дёмина

Ажурный жилет

Примечание

Кокетка изделия вяжется в поперечном направлении в виде прямоугольного полотна ажурной сеткой, выполняемой при помощи частичного вязания. Подробно о выполнении данного узора изложено в статье на стр. 68

Кокетка

Выставить в работу иглы в рабочей зоне **26-0-26,** согласно схеме 1. Набрать петли бросовой нитью, провязать **10 рядов.** Каретка справа. Заправить в челнок каретки рабочую нить, установить рабочую плотность **PL2.** Первая полоса вяжется справа налево. Вторая полоса вяжется слева направо. Связать **72 полосы** ажурной сетки. Снять полотно на бросовую нить.

Резинка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55**, согласно схеме 2. Набрать петли бросовой нитью, провязать **10 рядов.** Заправить в челнок каретки рабочую нить, установить рабочую плотность **PL6.** Не меняя разбора, вязать кулирной гладью прямо **75 рядов.** На связанном полотне сформировать **резинку 1х2,** поднимая петлеуловителем петли из протяжек (схема 3). Когда резинка готова, провязать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Вторую деталь связать так же.

Шнур

Связать шнур кулирной гладью на 2х иглах длиной **130 см.**



Схема 1. Расстановка игл под рисунок



Схема 2. Расстановка игл под резинку 2х1







Размер: 50-52
Пряжа: «Шелковистая» (80% мериносовая шерсть, 20% вискоза, 225м/100гр, ООО «Пехорский текстиль») – 450 гр. светло-сиреневого цвета.
Переплетение: ажурная сетка, выполненная методом частичного вязания (ЧВ)
Вязальная машина: однофонтурная машина 3 или 4 класса
Плотность вязания:
- ажурная сетка PL2,
- резинка 2х1 PL6

Петельная проба:
- ажурная сетка Пг=1,3 п/см, высота 1 полосы – 2, 63 см,
- резинка 2х1 Пг-2,03 п/см, Пв-3 р/см.

Сборка и отделка

- Отпарить детали изделия.
- Заправить все концы нитей.
- На детали кокетки сшить открытые петли первого и последнего ряда горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Кокетку соединить с резинкой.
- Выполнить боковые швы на резинке.
- Протянуть шнур через верхний край кокетки и стянуть им вырез горловины до желаемого размера.

Автор модели Татьяна Дёмина

НАКИДКА

Примечание

Последовательность выполнения данного узора ажурной сетки подробно описано в статье на стр. 68. Накидка выполнена единым полотном. Удлинение и расширение полотна по одному краю достигается за счет разного количества провязываемых рядов в элементах сетки.

Основная деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47**, согласно схеме 1. Набрать петли бросовой нитью, провязать **10 рядов.** Каретка справа. Заправить в челнок каретки рабочую нить, установить рабочую плотность **PL2.** Первая полоса вяжется справа налево.

1. На участке рабочей зоны **0-24-47** (правая сторона игольницы) для каждого элемента сетки провязывать по **8 рядов.**
2. На участке рабочей зоны **1-0-23** для каждого элемента провязывать по **6 рядов.**
3. На участке рабочей зоны **25-2-0** для каждого элемента провязывать по **4 ряда.**
4. На участке рабочей зоны **47-26-0** для каждого элемента провязывать по **2 ряда.**

Вторую полосу ажурной сетки вязать слева направо. Для получения волнообразного края по низу накидки с правой стороны, при выполнении последнего элемента на **2 кромочных иглах** провязывать дополнительно по **8 рядов** в каждой полосе.

Связать **44 полосы** ажурной сетки. Срезать полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Отпарить полотно.
- Открытые петли первого и последнего ряда закрыть крючком тамбурным швом концом рабочей нити, выполняя по **5 воздушных петель** на участках, соответствующих убранным при вязании в **ЗНП** иглам согласно схеме 1.
- Верхний край накидки обвязать крючком «рачьим шагом».
- Заправить все концы нитей.



Схема 1. Расстановка игл под рисунок

пехорка

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект,
Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00
т. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу.
Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00,
вос. с 10:00 до 19:00, т. 8-964-510-15-97.

Подробности на сайте Pehorka.ru

ШЕЛКОВИСТАЯ

ШЕРСТЬ ЭЛИТНАЯ МЕРИНОСОВАЯ – 80%, ВИСКОЗНЫЙ ШЕЛК – 20 %

НОВИНКА ПРОШЛОГО СЕЗОНА АКТУАЛЬНА И СЕЙЧАС, НАСТУПАЮЩЕЙ ЗИМОЙ 2013 ГОДА. ПРЯЖА С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМИ ТАКТИЛЬНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ, ОБЛАДАЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ МЯГКОСТЬЮ. ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВЛОЖЕННОГО ВИСКОЗНОГО ВОЛОКНА, УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ И УСИЛИВАЕТ ЕЕ ПРИРОДНЫЙ БЛЕСК. ПРЯЖА ОТНОСИТСЯ К СЕРИИ «ЭКО», ТАК КАК В НЕЙ ОТСУТСТВУЮТ ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, А ВИСКОЗА ЭТО ИСКУССТВЕННОЕ ВОЛОКНО, ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ БАМБУКА.

Размер: 70х180 см
Пряжа: «Шелковистая» (80% мериносовая шерсть, 20% вискоза, 225м\100гр, ООО «Пехорский текстиль» – 500 гр. светло-сиреневого цвета.
Переплетение: ажурная сетка, выполненная методом частичного вязания (ЧВ)
Вязальная машина: однофонтурная машина 3 или 4 класса
Плотность вязания: PL2
Петельная проба: Пг-1,34 п/см.

Автор модели Валентина Аванесян

Юбка

Примечание

Юбка состоит из **4 частей:** переднего и заднего полотнища и кокетки переда и спинки. Полотнища юбки связаны кулирной гладью и однофонтурным жаккардом. Широкие полосы кулирной глади высотой **30 рядов,** узкие – высотой **10 рядов,** жаккардовые полосы высотой **48 рядов (2 раппорта)** и **24 ряда (1 раппорт).**

Полотнище юбки (2 детали)

Полотнище юбки представляет собой прямоугольник и вяжется снизу вверх. Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли рабочей нитью коричневого цвета приемом «обвив», связать планку: **10 рядов** на плотности **PL4, 1 ряд** перегиба на плотности **PL3*, 10 рядов** на плотности **PL4**. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд. Выставить на каретке рабочую плотность **PL4*** и далее вязать в следующей последовательности:

1. Коричневый цвет – **30 рядов КГ** (кулирная гладь).
2. Бежевый цвет – **10 рядов КГ.**
3. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
4. Бежевый цвет – **10 рядов КГ.**
5. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
6. На высоте **70 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, на плотности **PL5*** связать **2 раппорта** в высоту – **48 рядов.** Бежевый цвет – фон, серый цвет – орнамент.
7. Бежевый цвет – **30 рядов КГ.**
8. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
9. **ОФЖ** (однофонтурный жаккард) **– 24 ряда (1 раппорт).**
10. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
11. Бежевый цвет – **10 рядов КГ.**
12. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
13. **ОФЖ** (однофонтурный жаккард) – **24 ряда (1 раппорт).**
14. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
15. Бежевый цвет – **30 рядов КГ.**
16. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
17. Бежевый цвет – **10 рядов КГ.**
18. Коричневый цвет – **10 рядов КГ.**
19. Бежевый цвет – **10 рядов КГ.**
20. Коричневый цвет – **30 рядов КГ.**

На высоте **346 ряда** снять полотно на бросовую нить. Второе полотнище юбки связать так же.

Кокетка

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** навесить одно полотнище юбки, припосадив петли в произвольном порядке в рабочей зоне. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4* 120 рядов.** Для приталивания убавить с обеих сторон **2 раза по 3 петли в каждом 40 ряду** (-2x3*40). Начиная со **120 ряда** связать пояс двойной высоты. Установить на каретке платинговый челнок, заправить наряду с основной нитью коричневого цвета контрастную нить (например красную) и провязать **1 ряд.** Контрастную нить обрезать. По изнаночной стороне будет четко обозначен ряд, с которого начинается пояс. Далее вязать пояс высотой **30 рядов: 15 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **с 4* до 3 и 15 рядов** увеличивая цифровой показатель плотности в обратном порядке. Полупетли контрастного (красного) ряда навесить на иглы машины, вытянуть контрастную (красную) нить, провязать **1 соединительный ряд** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **112 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Вывести в **ПНП 4 раза по 15 игл в каждом 2 ряду** (-4x15*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Этот полукруглый контур обеспечит хорошую посадку юбки на животе. Со **120 ряда** связать пояс как на спинке.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Выполнить боковые швы.
- В пояс вдеть резинку.





Размер: 40-42
Пряжа: Adelia "MARCUS" (40% шерсть, 60% полиэстер, 100г/375м, фирма «ГАММА»)
- №21 темно-коричневый – 250 гр.
- № 18 серый – 150 гр.
- №13 бежевый – 250 гр.

Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Вязальная машина: перфокарточная или электронная машина 5 класса (связано на Brother 950i)
Плотность вязания: PL 4* кулирная гладь, PL 5* О Ж
Петельная проба: Пг-3,5 п/см, Пв-4,5 р/см.

Автор модели Валентина Аванесян

ЖАКЕТ

Размер: 42-44
Пряжа: Кидмохер 800м/100гр., магазин "Best for me" – 350 гр.
Переплетения: роспуски на полном ластике, резинка 5х5 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: роспуски на полном ластике PL 5/6, резинка 5х5 промышленный вариант PL 3/3
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-3,75 р/см.

Рекомендации

Жакет связан в поперечном направлении узором с роспусками на полном ластике. После набора петель под полный ластик (схема 1), выполнить разбор игл по схеме 2, перенося петли с игл **ПИ** на иглы **ЗИ** и петли с игл **ЗИ** на иглы **ПИ**. Свободные иглы убрать в **ЗНП.** Далее вязать узором с роспусками по схеме 2.

Для выполнения узора с роспусками сделать следующее:

1. Поднять в работу **из ЗНП по ПИ** иглы обозначенные цифрой 1 на схеме 2 и вязать **10 рядов.** Скинуть петли с поднятых игл, опустевшие иглы вернуть в **ЗНП.**
2. Оставшиеся петли на **ПИ** перенести на иглы **ЗИ** и вязать **5 рядов КГ.**
3. Поднять в **РП** все иглы в рабочей зоне по **ПИ,** связать **10 рядов** ластика. Скинуть петли с групп игл, обозначенные цифрой 2.
4. Оставшиеся петли на **ПИ** перенести на иглы **ЗИ** и вязать **5 рядов КГ.**

Повторять эти **4 этапа.**

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под полный ластик (схема 1), набрать петли рабочей нитью. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл на **резинку 5х5** промышленный вариант (см. схему 2). На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Счетчик на **0.** Далее на рабочей плотности **PL5/6** вязать узором с роспусками по схеме 2. Для формирования выреза горловины с правой стороны прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+10х1*4). В работе **150 петель.** На высоте **120 ряда** с левой стороны для формирования линии бока и рукава убавить **60 петель** и далее **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-60, 30х1*2). В работе **60 петель.** Провязать **12 рядов** прямо и на высоте **192 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать симметрично.



Схема 2. Расстановка игл под резинку 5х5 (промышленный вариант)

Схема 1. Расстановка игл под ластик

Спинка

Вяжется в поперечном направлении от рукава к рукаву. Выставить иглы в рабочей зоне **0-21-80** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На рабочей плотности **PL5/6** вязать узором с роспусками по схеме 2. Начиная с **12 ряда** для формирования линии бока и рукава прибавить **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и затем еще 60 петель** за один прием (+30х1*2, 60). На высоте **154 ряда** связана ровно половина спинки. Далее вязать в зеркальном отражении.

Отделочные планки

Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор игл на **резинку 5х5** промышленный вариант (см. схему 2). На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить на иглы машины нижний срез спинки изнаночной стороной к себе, выдвинуть все иглы в **ПНП.** Рабочей нитью набрать один ряд приемом «обвив», закрыть все язычки на иглах и провязать **1 ряд** на максимально тугой плотности. Поднять иглы в **ПНП,** на плотности **PL5** провязать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть все петли не стягивающим способом.





Таким же образом связать и соединить отделочные планки для полочек. Планку горловины связать **резинкой 5х5** промышленный вариант и закончить кеттлевочным карманом. Для рукавов связать два манжета **резинкой 5х5** промышленный вариант высотой **6-7 см.** Навесить на иглы машины рукав, припосаживая его в рабочей зоне и соединить на машине так же, как планки спинки и полочек.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь утюгом полотна.
- Выполнить плечевые швы и швы рукавов.
- Планку горловины прикеттлевать к вырезу горловины, не захватывая зону планки борта.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Автор модели Валентина Аванесян

СВИТЕР-ПОНЧО

Размер: 40-46
Пряжа:
Adelia RACHEL цвет №17 (90% шерсть, 10% акрил, 100гр/400м, сеть магазинов "Иголочка") – 700 гр.
Переплетение:
деккеровочный ажур
Вязальная машина:
электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH 950i)
Плотность вязания: PL 5
Петельная проба:
Пг-2,85 п/см; Пв-4,6 р/см.

Примечание

В данной модели использован ажур из памяти электронной машины с раппортом **16 петель.** Для перфокарточных машин можно использовать предложенную перфокарту, либо подобрать другой рисунок с раппортом **24 петли.**

Перед / Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60.** Набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», связать **12 рядов** планки с изменением плотности: **6 рядов,** увеличивая показатель плотности **с 4 до 6 и 6 рядов,** уменьшая показатель плотности **с 6 до 4.** Такое изменение плотности позволит планке подгиба красиво лечь зубцами и не будет стягивать. Счетчик на **0.** Настроить машину для работы с деккеровочным ажуром. Далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо **70 рядов.** На высоте **70 ряда** для боковых скосов полотна прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 34 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (+6x1*4, 34x1*2). В работе **200 петель.** Вязать прямой участок проймы до **254 ряда.** На высоте **254 ряда** для скоса плеча убавить **31 раз по 2 петли в каждом 3 ряду.** В работе **76 петель.** Далее вязать воротник до **392 прямо.** Все петли закрыть очень свободно через два колка.
Вторую деталь вязать аналогично.

Планки

Для обработки пройм связать две планки. Начать с бросовой нити, затем ввести основную нить и связать **20 рядов: 9 рядов PL4, 10 ряд PL3* и 10 рядов на PL4.** Поверх игольницы положить полотно основной детали. На иглы машины поверх планки навесить прямой участок проймы лицевой стороной к себе. Затем навесить открытые петли первого ряда планки, удалить бросовую нить. Под пятки игл положить кеттлевочную линейку шириной **2 см** и рабочей нитью вручную провязать петли. Заправить нить в каретку, провязать **1 ряд** и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы.
- Связать шнурок и продеть его в край воротника.





Автор модели Наталья Кошелева

ТОП ажурные полоски

Размер: 48
Пряжа: Магазин "Best for Me"
- Хлопок 28/2 в 2 сложения (55% хлопок, 45% акрил, 1500м/100гр) + 1 нить швейного полиэстера – белого и серого цвета по 100 гр.;
- Вискоза 28/2 в 2 сложения (50% вискоза, 50 % акрил, 1500м/100гр) + 1 нить швейного полиэстера – розового цвета 50 гр;
- Вискоза (100% вискоза, 400м/100гр) – белого цвета 100 гр.

Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 5
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,35 р/см.



Рекомендации

Эту модель можно связать на любой машине 5 класса: электронной, перфокарточной или механической (ручная деккеровка).

В данной модели идет сочетание цветных полос кулирной глади с использованием сменщика цвета и деккеровочного ажура. При использовании сменщика цвета основная каретка находится слева, ажурная каретка – справа. Для корректного отображения ажура перфокарту необходимо вставить в перфокарточное устройство обратной (изнаночной) стороной. Работа деккерной (ажурной) каретки начинается и заканчивается с правой стороны.

Ритм цветных полос:

1. **2 ряда** серый цвет (**1 раз** сразу после подгиба)
2. **4 ряда** белый цвет (вискоза)
3. **10 рядов** белый цвет (хлопок) (ажур)
4. **4 ряда** белый цвет (вискоза)
5. **10 рядов** розовый цвет
6. **2 ряда** белый цвет (вискоза)
7. **8 рядов** серый цвет

Пункты 2-8 повторять.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87** в ритме **резинки 1х1,** набрать петли рабочей нитью серого цвета на плотности **PL0/0,** после **2 круговых рядов** на той же плотности, связать **1 ряд резинки 1х1** на плотности ***/*.** Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), поднять в **РП** все иглы рабочей зоны. На плотности **PL0/0** провязать **1 ряд** ластика, затем перейти на круговое вязание. Вязать бейку с изменением показателя плотности: **2 ряда PL1/2, 8 рядов PL2/3, 2 ряда PL3/4. Все ряды указаны по счетчику!** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд на плотности **PL6.** Счетчик на **0**, сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, на каретке выставить рабочую плотность **PL5.** Далее вязать цветными полосами в указанном ритме. На белых полосках из **10 рядов** выполнять **1 раппорт** в высоту ажурного рисунка.

Для приталивания убавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в 25 и 63 рядах** (-1*25; 1*63). В работе **170 петель.** Для формирования рукава в **92 ряду** прибавить по **1 петле** с обеих сторон и далее прибавлять по **1 петле в 16 ряду, 3 раза в каждом 8 ряду, 1 раз в 7 ряду, 1 раз в 5 ряду, 2 раза в 4 ряду и 1 раз в 3 ряду** (+1*16; 3х1*8; 1*7; 1*5; 2*4; 1*3). На высоте **148 ряда** работе **188 петель.** Далее для скоса рукава прибавить **4 раза по 1 петле в 209, 225, 233 и 243 рядах (+1*209, 225, 233, 243 рядах).** В работе **196 петель.** На высоте **242 ряда** выполнить скос плеча. Для этого снять на кордовую нить **4 раза по 6 петель и 5 раз по 7 петель в каждом 2 ряду** (-4х6, 5х7*2 ЧВ). На высоте **246 ряда** выполнить вырез горловины. Снять на кордовую нить половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить, снимая на кордовую нить, **17 петель, 8 петель, 4 петли, 3 раза по 3 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-17, 8, 4, 3х3, 1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса ввести в **РП,** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить.



Схема ручной деккеровки

| - лицевая петля
O - накид, пустая игла в РП
/ - 2 петли вместе с наклоном вправо
\ - 2 петли вместе с наклоном влево
/\ - 3 петли вместе

Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **222 ряда** выполнить вырез горловины. Снять на кордовую нить половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить, снимая на кордовую нить, **12 петель, 5 петель, 4 петли, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12, 5, 4, 2x3, 2x2, 3x1*2 ЧВ; -5x1*3), затем деккером **5 раз по 1 п в каждом 3 ряду.** На высоте **242 ряда** выполнить скос плеча как на спинке.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Для обработки выреза горловины связать бейку такую же, как на основных деталях шириной **176 (88-0-88) петель.** Прикеттлевать бейку по контуру выреза горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов бейки.
- Для отделки рукавов связать две бейки шириной **122 (61-0-61) петли.** Прикеттлевать бейки к низу рукавов.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.





Автор модели Елена Козырева

ДЖЕМПЕР

Размер: 54
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложени (30% шерсть, 70% акрил, ОО «Пехорский текстиль»)
- Светло-бежевый – 400 гр.
- Темно-бежевый цвет – 400 г
- Оливковый цвет – 50 гр.

Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант, резинка 5х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,22 п/см, Пв-4,88 р/см
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса.

Примечание

Свитер связан в режиме двухфонтурного платинга промышленными резинками и кулирной гладью. Важно: все убавления и прибавления считаются по **фактическому** количеству петель, а не по количеству игл на **ЗИ**.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, заправить в основной челнок каретки нити **2 цветов** (светлого в **2 сложения** и темного в **2 сложения**), на плотности **PL3/3*** связать меланжем **10 р.**, затем **6 рядов** нитью оливкового цвета в **4 сложения** и еще **24 ряда** меланжем. Всего **40 рядов.** Заменить основной челнок на платинговый, заправить нити таким образом, чтобы светлая нить ложилась по лицевой стороне, а темная нить по изнаночной стороне. Выполнить разбор на **резинку 5х2** промышленный вариант. Вязать на рабочей плотности **PL5 176 рядов** прямо. На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру проймы убавить **4 петли, 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4, 3х3*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все **13 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ**. Двухфонтурный мост заменить на однофонтурный и далее вязать **КГ.** Сменить нить на оливковый цвет в **4 сложения**, провязать **6 рядов** и снова заправить нити основных цветов в платинговый челнок для однофонтурного вязания так чтобы по лицевой стороне ложилась темная нить **(2 светлых+2 темных).** На высоте **304 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретки на **ЧВ** и поочередно убавить с обеих сторон **5 раз по 8 петель и 3 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-5х8, 3х7*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. После **резинки 2х2** выполнить разбор на **резинку 5х2** только по бокам детали **(9 секций резинка 5х2, КГ, 9 секций резинка 5х2).** Вязать до **176 ряда** прямо. На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру проймы убавить **6 петель, 5 петель,2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-6, 5, 2х4*2 ЧВ). Отключить **ЧВ**, провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перенести все петли **с ПИ на ЗИ.** Двухфонтурный мост заменить на однофонтурный. Сменить нить на оливковый цвет, провязать **6 рядов** и в платинговый челнок заправить нити основных цветов, но в другом порядке: темная нить ложится по лицевой стороне, а светлая нить по изнаночной стороне. Далее вязать однофонтурным платингом до **250 ряда.** На высоте **250 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 петель,** затем 3-игольным деккером убавить **16 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-10, 16х1*3). На высоте **284 ряда** выполнить скос плеча. Настрои каретку на **ЧВ,** убавить **6 петел 7 раз по 7 петель в каждом 2 ря** (-6, 7х7*2 ЧВ). Петли плечево скоса провязать сглаживающ рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла прот двух игл). Выставить иглы в раб чей зоне **38-0-38** в ритме **резин 2х2** промышленный вариант, править в основной челнок кар ки нити **2 цветов (2 нити светло 2нити темной пряжи),** на плотнос **PL3/3*** связать меланжем **10** затем **6 рядов** нитью оливково цвета и еще **24 ряда** меланже Всего **40 рядов.** Заменить осно ной челнок на платинговый, запр вить нити таким образом, что светлая нить ложилась по лицев стороне, а темная нить по изнан





ной стороне. Выполнить разбор на **резинку 5х2 промышленный способ.** Вязать на рабочей плотности **PL5 до 188 ряда,** затем изменить порядок заправки нитей и вязать до **224 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон, соблюдая ритм рисунка, **34 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+34х1*6). Прибавляемые петли считать и по **ЗИ,** и по **ПИ**. В работе по **ЗИ 144 петли (72-0-72),** а фактически **168 петель (84-0-84).** На высоте **224 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретки на **ЧВ,** по контуру оката убавить **7 петель, 6 петель, 5 петель, 4 петли в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **22 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером по краю убавить еще **32 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 6, 5, 4*2 ЧВ; 32х1*2). Убавляемые петли считать и по **ЗИ,** и по **ПИ.** Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Погон (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **15-0-15** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью на плотности **PL1/1,** провязать **3 круговых ряда** и сделать разбор под **резинку 3х2** промышленный вариант (схема 2). Заправить нити в платинговый челнок: нить оливкового цвета в **2 сложения** (нитеводитель **А**) и нить темно-бежевого цвета в **2 сложения** (нитеводитель **В**). Связать **80 рядов** прямо. Затем настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 5 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-5х6*2 ЧВ), провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй погон связать симметрично.

Воротник (1 деталь со сгибом)

Воротник связан кулирной гладью пряжей светло- и темно-бежевого цветов в **3 сложения.**

Выставить иглы на **ЗИ** в рабочей зоне **79-0-79,** набрать петли бросовой нитью, провязать несколько рядов, затем ввести основную нить. Нижняя сторона воротника вяжется нитью темно-бежевого цвета. На рабочей плотности **PL3** связать **50 рядов.** На высоте **50 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **27 петель, 13 раз по 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **16 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-27, 13х2*2 ЧВ; 16х1*3). Оставшиеся **10 петель** закрыть. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Деталь перевернуть, навесить на иглы машины петли первого ряда, удалить бросовую нить. Вязать верхнюю часть воротника нитью светло-бежевого цвета аналогично нижней части, только на прямом участке связать **не 50, а 52 ряда.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить погон по длинной стороне со спинкой и по короткой – с полочкой.
- Деталь воротника сложить попо лам лицевыми сторонами внутр между ними вложить тесьму мол нии зубчиками внутрь, прошит по краю и вывернуть воротник н лицо. Отпарить, по сгибу воротник проложить внутри клеевую ленту паутинку (флизелин) и пропарить Теперь воротник будет хорошо за фиксирован и не будет «перекаты ваться» с одного цвета на другой.
- Вшить нижнюю часть воротник в вырез горловины, отпарить швы Верхней частью воротника накрыт швы и подшить потайными стежка ми по краю.
- Вшить рукава в открытые прой мы.
- Выполнить боковые швы и шв рукавов.

пехорка

ТРИКОТАЖНАЯ

ПРЯЖА "ТРИКОТАЖНАЯ" ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ НА БОБИНАХ N 32/2.
СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 30 %
АКРИЛ ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ – 70%
ПРЯЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ МОДНЫХ ЦВЕТОВ. ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЯГКОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ОБЪЕМНОСТЬ А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж.
Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада).
Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97.
Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)

Схема 2. Расстановка игл под резинку 3х2 (промышленный вариант)



Автор модели Марина Зарецкая

ДЖЕМПЕР «ЕВГЕНИЙ»



Размер: 44
Пряжа: Люкс (100% мериносовая шерсть, 50г/200м, ОАО Троицкая камвольная фабрика), 200 гр. голубого цвета, 400 гр. джинсового цвета
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант, резинка 5х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: кулирная гладь PL7
- резинка 2х2 промышленный вариант PL4/5
- резинка 5х2 промышленный вариант PL7/7

Петельная проба: кулирная гладь Пг-3 п/см, Пв-4,1 р/см
- резинка 2х1 промышленный вариант Пг-3,7 п/см, Пв-5 р/см
- резинка 5х2 промышленный вариант Пг-2,8 п/см, Пв-4 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, рабочей нитью джинсового цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL4/5** связать **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7 148 рядов** прямо. На высоте **148 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно убавить **5 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду. Провязать все 12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее деккером убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). В работе **114 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно убавить с обеих сторон полотна **7 петель** и **5 раз по 6 петель в каждом 2 ряду** (-7, 5х6*2 ЧВ). Провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, рабочей нитью джинсового цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL4/5** связать **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** петли в рабочей зоне **72-23,** счетчик на **0**. Петли на **ЗИ** в рабочей зоне **72-23** снять на бросовую нить. На оставшихся петлях в рабочей зоне **23-0** выполнить расстановку под **резинку 5х2** промышленный вариант. Далее вязать на рабочей плотности **PL7/7** до **232 ряда** прямо. На высоте **232 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** по контуру горловины убавить **6 петель, 4 петли, 3 раза по 2 петли и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3х2, 7х1*2 ЧВ). Петли горловины







Спинка и полочка в готовом виде

перенести на **ЗИ**, провязать сглаживающий ряд и закрыть за один прием. На иглы игольницы навесить открытые петли второй части полочки, удалить бросовую нить. В каретку заправить нить голубого цвета. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7 156 рядов** прямо. На высоте **156 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, по контуру проймы убавить **4 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2, 2х1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ**, убавить **10 петель и 2 раза по 9 петель в каждом 2 ряду** (-10, 3х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, рабочей нитью джинсового цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL4/5** связать **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, выполнив расстановку под **резинку 5х2** промышленный вариант. Далее вязать на рабочей плотности **PL7/7** до **168 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+22х1*7). В работе **112 петель.** На высоте **168 ряда** выполнить окат. Окат выполняется **ЧВ** в два приема.

1. Вывести по контуру оката **5 петель, 3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ). Все **12 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.
2. Далее вывести **20 раз по 1 петле, 2 петли и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду.** Не забывать о дополнительной оттяжке. Отключить **ЧВ**, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Второй рукав связать так же.

Кокетка спинки

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **18-0-19** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, рабочей нитью джинсового цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL4/5** связать **65 рядов** прямо. На высоте **65 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого убавить **11 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-11х1*2), затем вязать **21 ряд** прямо и прибавить **11 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+11х1*2). Далее вязать прямо до **195 ряда.** Все петли закрыть за один прием.

Погон (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **18-0-19** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, рабочей нитью джинсового цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL4/5** связать **63 ряда** прямо. Все петли закрыть.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75** в ритме резинки **2х2** промышленный вариант, рабочей нитью джинсового цвета набрать петли, на рабочей плотности **PL4/5** связать **55 рядов** прямо. Поднять по **ПИ** и **ЗИ** все иглы в **РП**, на максимально тугой плотности провязать **1 ряд** ластика, затем круговым вязанием связать кет левочный карман **12 рядов** по сче чику. Снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и акк ратно отпарить.
- Кокетку пришить к основной д тали спинки.
- На полочках соединить дета вертикальным матрасным швом.
- Погоны пришить к основным д талям полочек.
- Выполнить плечевые швы.
- Воротник прикеттлевать по конт ру выреза горловины. Сложить е пополам и подшить по изнаночн стороне.
- Связать круговым вязанием д планки по **12 рядов** (по счетчи на **195 иглах** и прикеттлевать к ср зам бортов полочек.
- Вшить застежку-молнию.
- На **9 иглах** связать полоску кули ной гладью длиной **68 см** пряж джинсового цвета, отпарить и по шить по изнаночной стороне, з крывая тесьму молнии.
- Вшить рукава в открытые про мы.

Выполнить боковые швы и ш рукавов.

Ирина КУДРЯШОВА
Отделка трикотажа (ирландское кружево, мотивы крючком, макраме, крези)
Валяние игрушек (сухое валяние)
8-904-212-95-96
Irina01.68@mail.ru

Ольга ДЁМИНА
технолог по ткани и трикотажу дессинатор по ткачеству
ОБУЧЕНИЕ РУЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ
8-916-414-97-17
glikeria-design@yandex.ru

Ольга ФАТАЛИЕВА
дизайнер шелковой флористики, декоративной отделки трикотажа, авторских украшений и аксессуаров
Мастер-классы по изготовлению цветов
8-916-636-24-59
oranssi@yandex.ru

Ольга ШТЫРБУ
ОБУЧЕНИЕ ВЯЗАНИЮ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ
8-915-209-29-10
olga240677@mail.ru

Автор модели Оксана Якушева

Шапочка

Возраст 2 года
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль») по 75 гр. белого и сиреневого цвета
Переплетения: резинка 2х2 поомышленный вариант, репс, двухфонтурный жаккард
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная машина 5 класса (связано на электронной машине)
Плотность вязания: резинка 2х2 промышленный вариант PL2/2, репс PL3/3, двухфонтурный жаккард PL3**/4
Петельная проба:
- двухфонтурный жаккард Пг-3,64 п/см, Пв-7,57 р/см,
- репс Пг-3,64 п/см, Пв-8 р/см,
- резинка 2х2 промышленный вариант Пв-4,66 р/см.

Примечание

Шапочка связана на электронной машине рисунком из памяти электронного блока машины. Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли**.

Шапочка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант (схема 1). Набрать петли рабочей нитью белого цвета и связать резинку на рабочей плотности **PL2/2** высотой **28 рядов.** На обеих игольницах поднять в **РП** все иглы, провязать **1 ряд** ластика. Затем на **ПК** включить кнопки холостого хода **(PART)** в обе стороны, на **ЗК** кулирная гладь. Связать кулирной гладью валик высотой **6 рядов.** Настроить каретки на вязание репса (см. схему 2) и на плотности **PL3/3** провязать **16 рядов.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда, ввести в работу нить сиреневого цвета. Нити в челнок заправить таким образом, чтобы сиреневым цветом вязался фон (нитевод **А**), а белым – орнамент (нитевод **В**). На рабочей плотности **PL3**/4** связать прямо **106 рядов**. На высоте **156 ряда** перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на однофонтурный. На плотности **PL5** связать **10 рядов.** Затем убрать одну нить и в **2 нити** на **PL3** связать еще **10 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити для сборки.

Ушко (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **12-0-12** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью белого цвета в **3 сложения.** На плотности **PL3/3** вязать **50 рядов** по счетчику. Затем 2-игольным деккером убавлять по **1 петле** в каждом **4 ряду (по счетчику!)** с каждого края по обеим игольницам. Когда на обеих игольницах останется по **2 петли** вязать еще **40-50 рядов** шнурок.

Помпон

1 ряд: нитью белого цвета связать крючком №2 цепочку из воздушных петель.
2 ряд: в каждую воздушную петлю провязать по **3 столбика с накидом.**
3 ряд: нитью сиреневого цвета в каждый столбик предыдущего ряда провязать по **2 столбика с 2 накидами.**
4 ряд: сменить нить на белый цвет, в каждый столбик предыдущего ряда провязать по **2 столбика с 2 накидами.**
Повторять **3 и 4 ряд.** За счет увеличения количества столбиков с накидами помпон красиво драпируется.

Сборка и отделка

- Детали отпарить.
- Концом рабочей нити стянуть открытые петли макушки шапки и зафиксировать.
- Выполнить вертикальный шов.
- Ушки отпарить и аккуратно пришить с внутренней стороны шапочки.



Схема 2. Репс



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)





Автор модели Ольга Маклакова

САРАФАН для первоклашки

Размер: рост 124-128 (7 лет)
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – 160 гр. черного цвета, «Камешки» белые на черном 32/2 в 1 сложение (50% хлопок, 50% акрил, фирма «Гритекс») – 80 гр.
Переплетение: кулирная гладь в режиме платинга
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4,44 р/см.

Примечание

Сарафан связан кулирной гладью в режиме платинга. Лицевой стороной изделия является изнаночная сторона полотна.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. На каретке установить платинговый челнок, заправить **1 нить** п/ш черного цвета в **челнок А**, пряжу «камешки» в **челнок В** (см. схему). На плотности **PL4** связать подгиб высотой **16 рядов.** Для однофонтурных машин снять полотно на бросовую нить (спицу, гартер-бар), перевернуть на другую сторону и навесить на иглы машины. Затем навесить на иглы открытые петли первого ряда, удалить бросовую нить. (Для двухфонтурных машин перенести все петли **с ЗИ на ПИ.** Затем навесить на иглы **ЗИ** открытые петли первого ряда, удалить бросовую нить, вернуть с **ПИ** на **ЗИ** все петли.) Провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Ввести в работу **2 нить** п/ш черного цвета, выставить на каретке рабочую плотность **PL6.** Для выполнения надвязки по подолу сарафана настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно вывести в **ПНП 70 петель** с обеих сторон полотна. Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 4 раза по 10 петель и 6 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (+4x10, 6x5*2 ЧВ). На счетчике **22 ряда.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-20x1*3; 20x1*4; 5x1*6). В работе **110 петель.** На высоте **196 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон полотна закрыть **5 петель,** затем 3-иголным деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3x1*4). В работе **94 петли.** Вязать прямо до **232 ряда.** Контрастной нитью отметить с обеих сторон **от нуля (00) 13, 19, 25, 31 петли.** Провязать бросовой нитью **15-20 рядов** и срезать полотно. Одеть петли на иглы машины в рабочей зоне **37-0-37,** закладывая небольшие складки по **6 петель.** Для этого совместить **31 петлю с 25, распределив 6 петель на две иглы, по 3 петли на 1 иглу.** Так же совместить **13 и 19 петли.** Счетчик выставить на показатель **232 ряда.** Вязать до **238 ряда** прямо. Начиная с **239 ряда** прибавить со стороны пройм по **2 раза 1 петле в каждом 8 ряду** (+2x1*8). В работе **78 петель.** На высоте **254 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **18 петель, 3 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-18, 3, 2x1*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **8 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку. После оформления линии низа для боковых скосов убавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 10 раз по 1 петле в каждом 5 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 5 ряду.** В работе **130 петель.** На высоте **196 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **7 петель и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 4x1*4). В работе **108 петель.** Вязать прямо до **232 ряда.** С **233 ряда** по линии пройм прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+3x1*4). В работе **114 петель.** На высоте **252 ряда** контрастной нитью отметить с обеих сторон от нуля **(00) 1, 7, 13, 19, 25 и 31 петли.** Провязать бросовой нитью **15-20 рядов** и срезать полотно. Навесить полотно на иглы







Brother



Silver Reed

Маша.

Автор модели Лариса Егошина

ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ

Размер: 26
Пряжа:
- «Радужная» (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/300м, ООО «Пехорский текстиль») – секционного крашения – 500 гр.,
- «Конкурентная» (50% ШЕРСТЬ, 50% акрил, 100гр/250м, ООО «Пехорский текстиль») – розового цвета 150 гр.

Переплетения: резинка 2х2 обычная, прессовый узор «соты»
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-1,58 п/см, Пв-4,75 р/см.



Рекомендации по узору

Прессовый узор «соты» вяжется с применением метода частичного вязания **(ЧВ).**

1. **1-3 ряд.** Включить рычаги **ЧВ,** вывести в **ПНП** иглы через одну, провязать **3 ряда.** На иглы в **ПНП** ложатся накиды.
2. **4 ряд.** Отключить **ЧВ** и провязать все петли.
3. **5-7 ряд.** Снова вывести в **ПНП** иглы через одну, но в шахматном порядке. Провязать **3 ряда.**
4. **8 ряд.** Отключить **ЧВ** и провязать все петли.

Повторять эти **4 пункта.**

КОФТОЧКА

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27,** набрать петли рабочей нитью розового цвета. Связать на плотности **PL5 16 рядов,** затем петлеуловителем выполнить **резинку 2х2.** Счетчик на **0.** Далее вязать нитью секционного крашения прессовым узором «соты» (см. схему) на рабочей плотности **PL7 164 ряда** прямо. На высоте **98 ряда** по бокам полотна повесить контрастные метки. Все петли закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **13-0-14,** выполнить резинку как на спинке. Прессовым узором «соты» вязать прямо до **130 ряда.** На высоте **98 ряда** так же повесить контрастные метки. С **13 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого по контуру горловины убавить **2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду.** Все **6 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-2х3*2 ЧВ; 5х1*6). Петли плеча закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **15-0-15,** выполнить резинку нитью розового цвета высотой **6 рядов.** Счетчик на **0.** Далее вязать нитью секционного крашения прессовым узором «соты» на рабочей плотности **PL7 114 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+7х1*12). В работе **44 петли.** На высоте **114 ряда** все петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна утюгом.
- Выполнить плечевые швы.
- Навесить на иглы машины коф-

САРАФАН ДЛЯ ПЕРВОКЛАШКИ

Продолжение. Начало на стр. 54

машины в рабочей зоне **39-0-39,** заложив бантовые складочки на **6 петель, совмещая 1 и 7 петли, 13 и 19 петли, 25 и 31 петли.** Счетчик выставить на показатель **252 ряда** и приступить к выполнению горловины и скоса плеча. Настроить каретку на **ЧВ.** По контуру горловины убавить **14 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14, 3, 2х2, 2х1*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **2 раза по 1 петле и 7 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-2х1, 7х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Связать кулирной гладью в режиме платинга отделочные бейки для обработки пройм и горловины высотой **16 рядов.** Начать с бросовой нити, затем ввести основную нить п/ш черного цвета в **1 сложение** и «камешки».
- Выполнить левый плечевой шов.
- Прикеттлевать бейку горловины по контуру выреза горловины.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Прикеттлевать отделочные бейки по контуру пройм.
- Выполнить боковые швы.
- Заправить все концы ниток.



Схема прессового узора

| - игла в РП

∩ - игла в ПНП (накиды)

точку по контуру горловины изнаночной стороной к себе. Связать планку нитью розового цвета высотой **12 рядов** и выполнить петлеуловителем **резинку 2х2.** Все петли закрыть за один прием.

- Навесить бортовые срезы полочек на иглы машины и так же выполнить нитью розового цвета **резинку 2х2** высотой **12 рядов.** На правой планке выполнить **5 отверстий** для пуговиц.
- Вшить рукава, совместив край рукава с контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.
- Заправить все концы ниток.

РЕЙТУЗЫ

Штанина (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **13-0-13,** набрать петли рабочей нитью розового цвета, связать **16 рядов.** Затем петлеуловителем выполнить **резинку 2х2.** Счетчик на **0.** Далее вязать нитью секционного крашения на рабочей плотности **PL7** прессовым узором «соты». Для скосов прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+12х1*8). В работе **50 петель.** На высоте **105 ряда** убавить с обеих сторон поочередно **2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2, 2х1*4). На высоте **214 ряда** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. Далее вязать укороченными рядами, убавляя **5 петель и 4 раза по 4 петли в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом. Заправить в каретку нить розового цвета и связать пояс двойной высоты **(30-32 ряда).** Выполнить петлеуловителем **резинку 2х2.** Навесить на иглы машины первый ряд розового цвета, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую штанину связать симметрично.

ШТАНИНА 2 детали



СПИНКА



ПОЛОЧКА 2 детали



РУКАВ 2 детали



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна утюгом.
- Выполнить боковые и шаговые швы.
- Вдеть в пояс широкую резинку.

пехорка

Подробности на сайте Pehorka.ru

РАДУЖНАЯ

ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ АРТИКУЛОМ ПРЯЖИ «РАДУЖНАЯ» СОСТАВ: 50 % – ШЕРСТЬ, 50 % – ПАН, ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ 300 М В 100 ГР., УПАКОВКА ПО 500 ГРАММ. МЯГКАЯ ШЕРСТЬ С ПРАКТИЧНЫМ АКРИЛОМ, ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА, РАЗУМНАЯ ЦЕНА, ГЛАДКИЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЦВЕТА ДЕЛАЮТ ЭТУ ПРЯЖУ ПРАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ШАРФЫ, ШАПОЧКИ, УЮТНЫЕ СВИТЕРА И ДЖЕМПЕРА – ПОДОЙДУТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЕЩЕЙ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00, вос. с 10:00 до 19:00

Автор модели Алёна Асадова

ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ

Размер: рост 132-136 см
Пряжа: Флейта (20% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м, ОАО «Троицкая камвольная фабрика») – 300 гр. желтого цвета и 80 гр. черного цвета
Переплетения:
кулирная гладь, «плиссе» на основе ластика
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
- кулирная гладь PL4**
- «плиссе» PL0/0

Петельная проба:
- кулирная гладь
Пг-3 п/см, Пв-4,6 р/см
- «плиссе»
Пг-6,6 п/см, Пв-4,8 р/см.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов.** Ввести рабочую нить черного цвета, на рабочей плотности **PL4**** связать **6 рядов,** затем заменить ее на нить желтого цвета. Вязать кулирной гладью до **130 ряда.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **9 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-9x1*14). В работе **102 петли.** На высоте **130 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру пройм поочередно убавить **3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Все **6 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2, 1*2 ЧВ; 3x1*4). В работе **84 петли.** На высоте **184 ряда** выполнить разрез для застежки. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке, вязать **10 рядов** прямо. На высоте **194 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. П контуру горловины убавить **14 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-14, 4, 3, 2, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **3 раза по 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-3x4, 2x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **168 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 3x1*4). На высоте **194 ряда** выполнить скос плеча как на спинке. Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Рукав состоит из двух частей: верхней и нижней. Нижняя часть полосатая.

Ритм чередования полос:
1. **6 рядов** черный цвет
2. **2 ряда** желтый цвет
3. **2 ряда** черный цвет
4. **2 ряда** желтый цвет
5. **2 ряда** черный цвет
6. **6 рядов** желтый цвет
7. **6 рядов** черный цвет
8. **2 ряда** желтый цвет
9. **6 рядов** черный цвет
10. **2 ряда** желтый цвет
11. **2 ряда** черный цвет
12. **6 рядов** желтый цвет
13. **2 ряда** черный цвет
14. **6 рядов** желтый цвет
15. **2 ряда** черный цвет
16. **6 рядов** желтый цвет

Повторять **с пункта 1.**

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью желтого цвета, связать круговым вязанием бейку на плотности **PL3/3 12 рядов** по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4**** кулирную гладь полосками. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+9x1*14). В работе **78 петель.** На высоте **138 ряда** снять полотно на бросовую нить.
Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** в ритме **резинки 2x2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью желтого цвета и связать резинку высотой **10 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Навесить на иглы машины открытые петли нижней полосатой части рукава изнаночной стороной к себе. Далее вязать **14 рядов,** прибавляя с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+3x1*4). В работе **84 петли.** На высоте **14 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** убавить поочередно по контуру оката **3 петли, 15 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-3, 15x2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Юбка

Юбка выполнена складками «плиссе» на основе полного ластика и состоит из **4 частей.**
Сдвиг игольницы на **Н** (игла против





2 игл). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью желтого цвета. После закрепляющих круговых рядов выполнить разбор по схеме. Далее вязать ластиком на рабочей плотности **PL0/0 86 рядов** прямо. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** и снять полотно на бросовую нить. Связать еще три таких детали.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать отделочную бейку круговым вязанием и прикеттлевать ее по контуру выреза горловины. На спинке выполнить петельку и пришить пуговицу. Разрез обработать крючком.
- Детали юбки сшить в кольцо и прикеттлевать к деталям переда и спинки: **2 части** юбки на перед, **2 части** юбки на спинку.
- Выполнить боковые швы.
- Выполнить швы рукавов и втачать рукава в проймы.
- Заправить все концы ниток.

ЮБКА 1/4 часть





Схема разбора «плиссе»

Широкий выбор — для левшей, закроечные, портновские, для вышивки, пэчворка, квилтинга, скрапбукинга, аппликаций...

PREMAX

Москва, Санкт-Петербург, Тула, Махачкала, Пятигорск, Краснодар, Анапа, Майкоп, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новокузнецк, Томск, Новосибирск, Нижний Тагил, Липецк, Екатеринбург, Тюмень, Зеленогорск, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Омск, Казань, Киров, Минск, Кишинев, Ташкент. Оптовые продажи: т. (495) 925-65-00, email: post@elfort.ru, www.elfort.ru

ЭЛФОРТ

Автор модели Наталья Широкова

КОСТЮМ

Размер: 30, рост 104
Пряжа: Флейта (20% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м, ОАО «Троицкая камвольная фабрика»)
- натуральный – 400 гр.;
- песочный – 100 гр.

Переплетения: репс, двухфонтурный жаккард, узор с косами, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная электронная или перфокарточная машина 5 класса
Плотность вязания:
- PL1/1 репс,
- PL5/5 узор с косами

Петельная проба:
- Пг-3,5 п/см, Пв-7,25 р/см репс,
- Пг-3,45 п/см, Пв-4,55 р/см узор с косами.

СВИТЕР

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью песочного цвета и связать бейку **14 круговых рядов** по счетчику. Счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда, ввести в работу нить натурального цвета и связать **1 раппорт в высоту** узора 1 («ромбы»). Далее вязать репсом до **24 ряда** прямо. С высоты **144 ряда** двухфонтурным жаккардом начать вязать рисунок 2 («олени» - **1 раппорт** в высоту) и затем рисунок 1 («ромбы» - **1 раппорт** в высоту). На высоте **160 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 4 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 4x1*6). В работе **70 петель.** На высоте **254 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в ПНП половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 петель и 4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10, 4x2*4). По плечевому скосу убавить **2 раза по 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 4 ряду** (-2x4, 2x3*4). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **222 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **9 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 4 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-9, 3, 2, 1*4; 3x1*6). На высоте **254 ряда** выполнить плечевые скосы как на спинке. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью песочного цвета, на плотности **PL3/3** связать **30 рядов** резинки. Выполнить разбор игл под узор с косами (см. схему 2), заправить в челнок нить натурального цвета. Вязать на рабочей плотности **PL5/5** узор с косами, прибавляя для скосов рукава с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+7x1*14). На высоте **50 ряда** перенести все петли **с ПИ на ЗИ**, по **ПИ** поднять в рабочей зоне поднять иглы в **РП**, провязать **1 ряд** ластика. Настроить машина на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда, на плотности **PL2/2** связать **1 раппорт** в высоту узор «ромбы». Затем снова выполнить разбор игл под узор с косами. На высоте **104 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **4 петли, 12 раз по 2 петли в каждом 3 ряду** (-4, 12x2*3). Второй рукав связать так же.

Воротник-стойка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью песочного цвета, на плотности **PL3/3** связать **80 рядов** резинки. Сменить нить на натуральный цвет, поднять **из ЗНП в РП** все иглы в рабочей зоне, провязать **1 ряд** ластика. Затем связать кеттлевочный карман **12 круговых рядов** по счетчику. Снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Воротник отпарить, прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Спрятать все концы ниток.



Репс







РЕЙТУЗЫ

Размер: 30, рост 104
Пряжа: Флейта (20% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м, ОАО «Троицкая камвольная фабрика») натуральный цвет – 400 гр.
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная машина 5 класса
Плотность вязания: PL 4**/4
Петельная проба: Пг-3,45 п/см, Пв-4,55 р/см.

Штанина (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме **резинки 2х2** промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью натурального цвета. Далее вязать на рабочей плотности **PL4**/4** до **174 ряда**. Для скосов прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 6 ряду.** В работе **132 петли.** На высоте **174 ряда** настроить каретки на **ЧВ** и убавить поочередно с обеих сторон полотна для шаговых швов **5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Отключить рычаги **ЧВ,** провязать все **11 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером выполнить декоративные убавления **3 раза по 2 петли в каждом 6 ряду** (-5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 3х2*6). В работе **98 петель.** На высоте **266 ряда** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам, настроить каретки на **ЧВ.** На рабочей половине связать **10 рядов,** убавив **1 раз 9 петель и 4 раза по 10 петель в каждом 2 ряду** (-9, 4х10*2 ЧВ). Отключить рычаги **ЧВ,** связать пояс высотой **14 рядов.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** и закрыть нестягивающим способом. Вторую штанину связать симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна утюгом.
- Выполнить шаговые швы.
- Выполнить боковые швы.
- Отвернуть пояс на изнанку на **3 см** и аккуратно подшить, оставив незашитым участок **2 см.**
- В пояс вдеть резинку.
- Заправить все концы ниток.

Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)



Схема 2. Расстановка игл под узор с косами



Схема 3



Перфокарта «олени»



Перфокарта «ромбы»



Татьяна Демина knit42@yandex.ru 8 916 237 03 82

ДВА ЦВЕТКА

Данные цветы можно связать на любой однофонтурной машине. Для получения цветка будем вывязывать единое полотно, формируя по его краям лепестки.

На **6 иглах** набираем петли бросовой нитью и вяжем ей несколько рядов (фото 3).



Меняем бросовую нить на рабочую и выполняем ей набор петель методом обвития с одновременным провязыванием (фото 4-6).







С правой стороны полотн, за кромочной иглой поднимаем в работу **из ЗНП 1 иглу.** Трехушковым деккером снимаем 3 петли с правого края полотна и смещаем их на **1 игольный шаг** в правую сторону (фото 7).



Навешиваем петли на иглы машины. Пустую иглу, (**4-ю от края**) оставляем в **РП** (фото 8).



Провязываем **2 ряда** (фото 9).



С правого края смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону **4 петли.** Пустую иглу оставляем в **РП** (фото 10).



Провязываем **2 ряда.** Смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону **5 петель** (фото 11).



Провязываем **2 ряда.** Смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону **6 петель** (фото 12).



Провязываем **2 ряда.** Смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону **7 петель** (фото 13).



Провязываем **2 ряда.** Смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону **8 петель** (фото 14).



Закрываем с правой стороны петлеуловителем **6 петель** методом «через иглу». Последнюю петлю вешаем на иглу машины. У нас в работе остается **6 игл** (фото 15-18).







Скидываем закрытый край с **6 кромочных игл.** Первый лепесток цветка связан (фото 19).



Смещаем на **1 игольный шаг** в правую сторону **3 петли** с кромочных игл (фото 20).



Вывязываем еще **4 лепестка** цветка аналогично первому. Срезаем полотно на бросовую нить (фото 21).



У нас получилась заготовка под цветок с острыми лепестками. Если хотим получить округлые лепестки у цветка, то при закрытии прибавленных петель на каждом лепестке, снимаем на петлеуловитель сразу все **6 петель** (фото 22-23).





Провязываем все петли лежащие на петлеуловителе за один прием в одну петлю (фото 24-26).







Провязываем **2 ряда** на оставшихся в работе иглах. Вяжем далее полоску с округлыми лепестками (фото 27).


27

Отпариваем связанные полоски (фото 28).


28


29


30

Сшиваем горизонтальным трикотажным швом петли первого и последнего ряда из рабочей нити. Удаляем бросовую нить (фото 29-30).

Через дырочки протягиваем при помощи иголки нить. Стягиваем нитку, пропущенную через дырочки и фиксируем насборенный край.

31

32

У нас получились вот такие цветы (фото 31-32).

Наталья КОШЕЛЕВА

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО
- ручное вязание (спицы, крючок)
- вязание на машинах (Silver Reed, Brother)
- батик (роспись по шёлку)

8-916-259-06-11
Natasha111t@gmail.com

Ирина МУРАВСКАЯ

Вышивка портретов по фотографии. Дизайны для вышивки: портреты, картины

irinam.54@mail.ru

Ирина ФОМИНА

моделирование, конструирование, технология изготовления трикотажных изделий

8-903-564-85-59
ponka_104@mail.ru

Елена ЗУБАРЕВА

Обучение на всех видах машин, консультации, помощь в выборе вязальных машин в Красноярске

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

ПРЯЖА
в Красноярске для машинного и ручного вязания от производителя

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

Валентина АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютеных и п\карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03
doprik@mail.ru

Татьяна СОБОВАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

8-920-228-47-53
(4732) 96-34-08
sobovtat@inbox.ru

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание

тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

Автор модели Елена Кушнир

ПАЛАНТИН
«АЖУРНЫЕ РАКУШКИ»

Размер: 56х150 см (58полос)
Пряжа:
Visantia Magic (5% альпака, 5% мохер, 10% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м, сеть магазинов «Иголочка»), цвет №04 – 100 гр.
Переплетение:
ажурная сетка ЧВ
Вязальная машина:
однофонтурная 4 класса
Плотность вязания: PL3,5.

Примечание

О последовательности выполнения данного узора ажурной сетки см. в статье на стр. 68.

Выполнение

В рабочей зоне **52-0-52** выставить иглы для набора через иглу, провязать наборный ряд на бросовую нить. Вязать бросовой нитью **10-12 рядов** и далее сделать по бросовой нити разбор по схеме 1.
Далее рабочей нитью сделать набор косичкой (между рабочими иглами провязать **3 воздушных петли**).Провязать ряд, каретка справа. Настроить каретку на частичное вязание (иглы в **ПНП** не провязываются).
Связать **58 полос** ажурной сетки.
Закрыть петли последнего ряда.
Отпарить полотно, заправить все концы нитей.
Сделать кисти и присоединить их по краям палантина.

III***II***II***II***II***II.....II***II***II***II***II***III
52-0-52

I – игла в РП
* – игла в ЗНП

Схема 1

Татьяна Дёмина, Елена Кушнир

АЖУРНЫЕ СЕТКИ ЧАСТИЧНЫМ ВЯЗАНИЕМ

Как хочется иногда связать на машине что-то ажурное, воздушное! У нас в арсенале для этого есть много переплетений – классический деккеровочный ажур, панч-лейс (ложный ажур), роспуски (тисненый ажур), фанги на разборе, ярусный ажур и т.д.

Но сегодня мы хотим обратить ваше внимание на очень интересную методику получения ажурных сеток на вязальной машине. Причем нам будет достаточно простой однофонтурной машинки. Образцы сеток, представленные в статье были выполнены на машине 3 класса. На машинах 4 класса можно их повторить, ничего не меняя. Для машин же 5 класса желательно сделать чуть другие разборы, чтобы получить разреженное полотно. Допустим если для 3 класса разбор – **2 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП,** то для 5 класса будет лучше сделать разбор – **3 иглы в РП, 3 (4) иглы в ЗНП.**

При вязании таких узоров желательно плотность ставить на несколько единиц туже, чем для вязания кулирной глади из той же нити. Изменяя количество рядов в каждом элементе сетки можно получить различный вид узора.

Все предлагаемые ажурные сетки были связаны с использованием метода **ЧВ.** Условно данные ажуры можно разделить на **3 группы:**

1 группа – ажуры без обкрутов

2 группа – ажуры с различными вариантами обкрутов

3 группа – комбинированные ажуры с и без обкрутов в одном полотне

Итак, давайте начнем.

Ажурные сетки без обкрутов

Сетка №1 (фото 1)

Выставляем в работу иглы в разборе – **2 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП** и набираем петли бросовой нитью. Вяжем ей **10-15 рядов.** Каретку оставляем с левой стороны (фото 2).





Заменяем бросовую нить на рабочую нить и набираем петли петлеуловителем «косичкой» (фото 3).



Напротив игл, убранных в **ЗНП,** провязываем по **3 дополнительные воздушные петли** (фото 4).



Провязываем **1 ряд** слева направо. Все рабочие иглы поднимаем в **ПНП**, кроме двух кромочных игл, с правой стороны полотна (фото 5).

На каретке рычаги **ЧВ** настраиваем так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем на **2-х кромочных иглах 6 рядов.** Для облегчения провязывания элементов сетки оттягиваем вниз край полотна под рабочими иглами при помощи деккера (фото 6).





Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 7).



Провязываем **1 ряд. 2 кромочные иглы** из **РП** поднимаем в **ПНП** (фото 8).

Теперь вяжем на оставшихся в работе иглах **6 рядов.** Каретка справа. Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 9, 10).





Провязываем **1 ряд. 2 иглы** с правой стороны из **РП** поднимаем в **ПНП.** На оставшихся в работе иглах вяжем **6 рядов** (фото 11).



Вяжем так, пока не дойдем до левого края полотна. Каретку оставляем с лева от полотна. Мы связали первую «полосу» ажурной сетки (фото 12).



С левого края полотна **2 кромочные иглы** стоят в **РП**. Добавляем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами (фото 13).

Провязываем **1 ряд. 2 кромочные иглы** поднимаем в **ПНП.** В работе у нас **2 иглы** (фото 14).



Вяжем на **2-х иглах 6 рядов.** Каретка с левой стороны (фото 15).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами (фото 16).



Провязываем **1 ряд** (фото 17).



Поднимаем в **ПНП** из **РП 2 иглы** с левой стороны (фото 18).

На **2-х** оставшихся в работе иглах вяжем **6 рядов** (фото 19).

Вяжем так, пока не дойдем до правого края полотна. Мы связали вторую «полосу» ажурной сетки (фото 20).







Далее вяжем, повторяя последовательность выполнения элементов сетки первой и второй полос.

Для закрытия петель последнего ряда сетки, иглы с петлями ставим в **ПРП**, а иглы стоящие в **ЗНП** поднимаем в **ПНП** (фото 21).







Закрываем петли петлеуловителем, формируя наборную «косичку» над иглами, стоящими в **ПНП** (фото 22, 23).

По такому же принципу следует закрывать все полотна, связанные узорами в виде ажурных сеток.

Сетка №2 (фото 24)

Разбор и начало вязания, выполняем аналогично сетке №1 (см. фото 2-5 и пояснения к ним).

Провязываем **6 рядов на 2-х кромочных иглах** с правой стороны полотна (фото 25).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 26).

Провязываем **1 ряд** на рабочих иглах (фото 27).

Вяжем на этих же иглах еще **5 рядов.** Каретка с правой стороны.

Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 28).

Провязываем **1 ряд** на рабочих иглах (фото 29).





2 кромочные иглы поднимаем **из РП в ПНП.** На оставшихся в работе иглах вяжем **5 рядов.** Каретка остается с правой стороны (фото 30).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 31).



Провязываем **1 ряд** на рабочих иглах. **2 иглы** с левой стороны поднимаем **из РП в ПНП** (фото 32).



Вяжем так всю первую «полосу» сетки. По окончании каретка должна остаться с левой стороны полотна (фото 33).



Вторую «полосу» сетки вяжем с лева на право. На **2-х кромочных иглах** с левого края полотна вяжем **6 рядов** (фото 34).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами.

Провязываем на рабочих иглах **1 ряд** (фото 35).



Вяжем на этих же иглах еще **5 рядов** (фото 36).

Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами (фото 37).

Провязываем **1 ряд. 2 кромочные иглы** поднимаем в **ПНП.** На оставшихся в работе иглах вяжем **5 рядов.** Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами (фото 38).







Вяжем так всю вторую «полосу» сетки (фото 39).



Далее повторяем последовательное выполнение элементов первой и второй «полос».

Если в работу поставить все иглы подряд и вязать по предложенному алгоритму, то получим вот такой вариант сетки (фото 40).



Ажурные сетки с обкрутами

Сетка №3 (фото 41, 42)

Разбор игл и начало вязания выполняем аналогично сетке №1 (см фото 2-5 и пояснения к ним).

Провязываем **1 ряд на 2-х кромочных иглах** справа налево (фото 43).



Обкручиваем рабочей ниткой иглу, стоящую в **ПНП** с правой стороны от рабочих игл (фото 44).



Провязываем **1 ряд** слева направо (фото 45).



Вяжем так еще **4 ряда**, выполняя обкруты одной и той же иглы, стоящей в **ПНП** (фото 46).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 47).







Провязываем **1 ряд** (фото 48).



Выполняем обкрут иглы, стоящей в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл. **2 кромочные иглы** поднимаем в **ПНП** (фото 49).

Провязываем **1 ряд** слева направо **(на 2-х рабочих иглах)** (фото 50).



Вяжем еще **4 ряда,** выполняя обкруты одной и той же иглы, стоящей в **ПНП** (фото 51).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами (фото 52).

Провязываем **1 ряд.** Выполняем обкрут иглы, стоящей в **ПНП.** Поднимаем из **РП** в **ПНП 2 иглы** с правого края. В работе остается **2 иглы** (фото 53).

Вяжем так далее всю первую «полосу» ажурной сетки (фото 54).



Начинаем выполнять вторую «полосу» сетки слева направо.

На **2-х кромочных иглах** провязываем **6 рядов,** не выполняя обкруты (фото 55).



Далее вяжем **6 рядов,** обкручивая в каждом **2-м ряду** иглу, стоящую в **ПНП** с правой стороны от рабочих игл (фото 56).



Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами (фото 57).



Провязываем **1 ряд.** Выполняем обкрут. **2 кромочные иглы** поднимаем в **ПНП** (фото 58).



Вяжем **5 рядов,** выполняя обкруты. **2 иглы** с правой стороны от рабочих возвращаем в работу **(в ПРП)** (фото 59).

Провязываем **1 ряд** на рабочих иглах слева направо (фото 60).



Вяжем так далее всю вторую «полосу» ажурной стеки.

На **2-х кромочных иглах** с правого края полотна провязываем без обкрутов **6 рядов.**

Далее вяжем, повторяя последовательность элементов сетки **1-й и 2-й «полос»** (фото 61).



Сетка №4 (фото 62, 63)

Первую полосу данной сетки вяжем точно так же как на сетке №3 (см соответствующие фото и пояснения).

На **2-х кромочных иглах** с левого края провязываем **6 рядов** (фото 64).

Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами.

Провязываем **1 ряд. 2 кромочные иглы** поднимаем в **ПНП** (фото 65).

Вяжем **5 рядов** на рабочих иглах, выполняя обкруты иглы, стоящей в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл. При вязании данной стеки мы все время будем делать обкруты на одних


62


63

64

65

и тех же иглах как во второй, так и в третьей полосах (фото 66).

66

Возвращаем в работу **(в ПРП) 2 следующие иглы** с правой стороны за рабочими иглами.

Провязываем **1 ряд** слева направо (фото 67).


67

Две рабочих иглы с левой стороны из **РП** поднимаем в **ПНП.**

Вяжем далее так всю вторую «полосу» сетки, пока не дойдем до правого края полотна (фото 68).


68

У нас на **2-х кромочных иглах** с правого края полотна при выполнении второй «полосы» было провязано **6 рядов** и на иглах в **ПНП** остались лежать не провязанными обкруты.

Вяжем еще **6 рядов** на кромочных иглах, выполняя обкруты одной и той же иглы, стоящей в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл (фото 69).


69

Возвращаем в работу (**в ПРП) 2 следующие иглы** с левой стороны за рабочими иглами.

Провязываем **1 ряд** с право на лево. Кромочные иглы поднимаем в **ПНП**. Выполняем обкруты иглы, стоящей в **ПНП** с левой стороны от рабочих игл. Вяжем так на **2-х иглах** еще **5 рядов,** выполняя обкруты (фото 70).


70

Вяжем так далее всю третью «полосу», выполняя обкруты на один и тех же иглах в **ПНП**, на которых уже лежат обкруты полученные при выполнении элементов сетки второй «полосы» (фото 71).


71

Вяжем полотно данным узором, повторяя последовательно элементы второй и третьей «полос» ажурной сетки.

Продолжение статьи в следующем номере

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82

knit42@yandex.ru

Елена КУШНИР

ОБУЧЕНИЕ на вязальных машинах ЗИНГЕР, СИЛЬВЕР ЛК 150

8-916-137-22-40

lenakush@yandex.ru